

LLT.DLL

Schnittstellendokumentation



MICRO-EPSILON Optronic GmbH
Lessingstr. 14
01465 Dresden-Langebrück

| | |
|--|----------|
| 1. LADEN DER DLL | 5 |
| 1.1. Statisches Laden | 5 |
| 1.2. Dynamisches Laden..... | 5 |
| 2. BESCHREIBUNG DER EINZELNEN FUNKTIONEN | 7 |
| 2.1. Funktionen der LLT.dll bis Version 3.0.0..... | 7 |
| 2.2. Allgemeine Rückgabewerte der Funktionen..... | 8 |
| 2.3. Instanz-Funktionen | 9 |
| 2.4. Parallelbetrieb mehrerer scanCONTROLS..... | 9 |
| 2.5. Auswahl-Funktionen..... | 11 |
| 2.6. Verbindungs-Funktionen..... | 13 |
| 2.7. Identifikations-Funktionen..... | 14 |
| 2.7.1. GetDeviceName | 14 |
| 2.7.2. GetLLTVersions..... | 15 |
| 2.7.3. GetLLTType..... | 15 |
| 2.8. Eigenschafts-Funktionen | 16 |
| 2.8.1. Serial..... | 17 |
| 2.8.2. Laser power | 18 |
| 2.8.3. Measuring field | 18 |
| 2.8.4. Trigger | 18 |
| 2.8.5. Shutter time | 18 |
| 2.8.6. Idle time..... | 19 |
| 2.8.7. Processing profile data | 19 |
| 2.8.8. Threshold..... | 19 |
| 2.8.9. Maintenance functions | 19 |
| 2.8.10. Analog frequency | 20 |
| 2.8.11. Analog output modes | 20 |
| 2.8.12. CMMTrigger | 20 |
| 2.8.13. Rearrangement profile..... | 21 |
| 2.8.14. Profile filter | 21 |
| 2.8.15. Interface function/Port configuration | 21 |
| 2.8.16. Packet delay..... | 22 |
| 2.8.17. Peakfilter Breite und Höhe..... | 22 |
| 2.8.18. Frei definierbares Messfeld X/Z | 23 |
| 2.8.19. Aktivieren weiterer Imageparameter..... | 23 |
| 2.8.20. Zweites frei definierbares Messfeld X/Z..... | 23 |
| 2.8.21. Region of No Interest | 23 |
| 2.8.22. Referenzregion für die Belichtungsautomatik..... | 23 |
| 2.9. Spezielle Eigenschafts-Funktionen | 23 |

| | | |
|--------------|--|-----------|
| 2.9.1. | Buffer count..... | 23 |
| 2.9.2. | Main reflection | 24 |
| 2.9.3. | Max filesize | 24 |
| 2.9.4. | Packet size | 24 |
| 2.9.5. | Profile config..... | 26 |
| 2.9.6. | Resolution..... | 27 |
| 2.9.7. | Profile container size | 28 |
| 2.9.8. | Laden und Speichern der Usermodes | 29 |
| 2.9.9. | Ethernet Heartbeat timeout..... | 30 |
| 2.9.10. | HoldBuffersForPolling | 30 |
| 2.10. | Register-Funktionen..... | 31 |
| 2.10.1. | Callback..... | 31 |
| 2.10.2. | Message | 33 |
| 2.11. | Profilübertragungs-Funktionen..... | 33 |
| 2.11.1. | Transfer profiles | 33 |
| 2.11.2. | Transfer video stream..... | 34 |
| 2.11.3. | Multi shot | 35 |
| 2.11.4. | Get profile | 36 |
| 2.11.5. | Get actual profile | 36 |
| 2.11.6. | Trigger Profile | 37 |
| 2.11.7. | Konvertieren von Profil-Daten..... | 37 |
| 2.12. | Is-Funktionen..... | 38 |
| 2.13. | PartialProfile-Funktionen | 39 |
| 2.13.1. | GetPartialProfileUnitSize | 39 |
| 2.13.2. | Get/SetPartialProfile..... | 39 |
| 2.14. | Time-Funktionen | 41 |
| 2.15. | Postprocessing-Funktionen | 42 |
| 2.15.1. | Read/Write Postprocessing Parameter | 42 |
| 2.15.2. | Postprocessing Results | 42 |
| 2.16. | File-Funktionen | 43 |
| 2.16.1. | Speichern von Profilen | 43 |
| 2.16.2. | Laden von Profilen | 44 |
| 2.16.3. | Navigieren in einer geladenen Datei | 45 |
| 2.17. | Spezielle CMM-Trigger-Funktionen | 46 |
| 2.18. | Fehlerwert Konvertierungs-Funktion | 48 |
| 2.19. | ExportLLTConfig | 48 |
| 2.20. | ImportLLTConfig | 49 |
| 3. | PROFIL-/CONTAINER/VIDEO-ÜBERTRAGUNG | 49 |
| 3.1. | Beschreibung der Profil-Daten | 50 |
| 3.1.1. | Beschreibung des Datenformates PROFILE..... | 51 |

| | | |
|-------------|--|-----------|
| 3.1.2. | Beschreibung des Datenformates QUARTER_PROFILE | 51 |
| 3.1.3. | Beschreibung des Datenformates PURE_PROFILE..... | 52 |
| 3.1.4. | Beschreibung des Datenformates PARTIAL_PROFILE | 52 |
| 3.2. | Beschreibung des Datenformates CONTAINER | 52 |
| 3.3. | Beschreibung des Datenformates VIDEO_IMAGE..... | 53 |
| 3.4. | Beschreibung des Timestamps | 53 |
| 4. | LLT2800SAMPLES..... | 54 |

Schnittstellendokumentation zur LLT.dll

Die LLT.dll ist eine DLL zum einfachen Integrieren des scanCONTROL's in eigene Anwendungen. Sie bildet eine Abstraktionsebene über dem direkten Ansprechen des scanCONTROL per Ethernet oder der seriellen Schnittstelle. Beim Design dieser DLL wurde besonderer Wert auf die Einfachheit der Schnittstelle und eine hohe Performance gelegt.

Um diese DLL mit möglichst vielen verschiedene Entwicklungsumgebungen und Compilern nutzen zu können, wurde die DLL Schnittstelle mit reinen C-Funktionen der „cdecl“ und der „stdcall“ Aufrufkonvention realisiert. Dadurch kann die DLL auch unter C, Delphi oder anderen Programmiersprachen genutzt werden (Bedingung dafür ist die Kompatibilität der verwendeten Datentypen). Für C++ Anwendungen gibt es eine zusätzliche Klasse mit deren Hilfe die C-Funktionen in Methoden einer Interface-Klasse gemappt werden.

In dieser Dokumentation wird nur die Einbindung der DLL in C++ beschrieben, die Einbindung in C oder in andere Programmiersprachen kann aus dieser Dokumentation abgeleitet werden.

Bei scanCONTROL, welche über Ethernet verbunden sind, ist es für Debugging-Zwecke nötig das Heartbeat Timeout zu erhöhen (siehe Kapitel 2.9.10 Ethernet Heartbeat timeout). Ansonsten kann es während des Debuggens zu Verbindungsabbrüchen zum scanCONTROL kommen.

1. Laden der DLL

Für das Laden einer DLL gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Sie kann direkt beim Starten der Applikation geladen werden (statisch) oder später bei bedarf dynamisch. Das dynamische Laden ist meist günstiger, vor allem weil es eine bessere Fehlerbehandlung ermöglicht.

1.1. Statisches Laden

Beim statischen Laden der DLL in ein C oder C++ Projekt, wird die dazugehörige *.lib-Datei mit den Definitionen der DLL-Funktionen in das Projekt compiliert. Dabei ist es wichtig, dass immer die zu der verwendeten DLL-Version passende .lib-Datei verwendet wird. In den Header-Dateien `C_InterfaceLLT_2.h` und `S_InterfaceLLT_2.h` sind die zugehörigen Funktions-Deklarationen zu finden. Dabei steht der Präfix `s_` für „stdcall“ und `c_` für „cdecl“.

Für andere Programmiersprachen können anhand der `C_InterfaceLLT_2.h` oder der `S_InterfaceLLT_2.h` Importfunktionen für die DLL entwickelt werden.

Bei einer neuen DLL-Version muss das Projekt neu übersetzt werden, da sich die Einspringpunkte in der DLL ändern können.

1.2. Dynamisches Laden

Zum Laden der LLT.dll und Importieren ihrer Funktionen in C++-Projekte werden die zwei Klassen `CInterfaceLLT` und `CDllLoader` bereitgestellt.

Der `DllLoader` ist für das DLL handling (laden und Abfragen der Funktionspointer) zuständig. In der Interface-Klasse (`CInterfaceLLT`) sind alle Funktionen die die LLT.dll

exportiert als Funktionspointer definiert. Sie können deshalb einfach als Methoden der

```
#include "InterfaceLLT_2.h"
CInterfaceLLT* pInterfaceLLT;

...

//Anlegen der Interface-Klasse
pInterfaceLLT = new CInterfaceLLT();

//Testen ob es die gewünschte Funktion gibt
if(pInterfaceLLT->m_pFunctions->CreateLLTDevice!= NULL)
{
    //Aufrufen von Funktionen in der LLT.dll
    pInterfaceLLT->CreateLLTDevice(INTF_TYPE_ETHERNET);
}
```

Interface-Klasse aufgerufen werden.

Der herausragendste Vorteil dieser Interface-Klasse ist das dynamische Abfragen der Funktionen der DLL. Das heißt, es kann ohne das Projekt neu zu übersetzen eine neue DLL-Version eingesetzt werden. Zusätzlich kann noch abgefragt werden, ob die gewünschte Funktion in der DLL vorhanden ist. Dies ist aber nur für Funktionen, die nach dem ersten Release hinzugekommen sind, notwendig.

Sollen neue Funktionen der LLT.dll verwendet werden, muss das Projekt mit der aktuellen Interface-Klasse neu übersetzt werden.

Zusätzlich kann dem Konstruktor der Interface-Klasse noch der Name der zu ladenden DLL (mit Pfad) und ein Pointer auf eine `bool`-Variable übergeben werden, welche einen Fehler beim Laden der DLL signalisiert.

2. Beschreibung der einzelnen Funktionen

Die Funktionen der LLT.dll gliedern sich in mehrere Funktionsgruppen:

| Funktionsgruppe | Beschreibung |
|------------------------------------|--|
| Instanz-Funktionen | Zum Erstellen einer scanCONTROL-Instanz mit Ethernet oder serieller Schnittstellenunterstützung und zum Löschen dieser Instanz |
| Auswahl-Funktionen | Zum Auswählen eines scanCONTROLS |
| Verbindungs-Funktionen | Verbinden und Schließen einer Verbindung mit einem Gerät |
| Identifikations-Funktionen | Abfragen des Namens und der Version |
| Eigenschafts-Funktionen | Abfragen und Setzen von Eigenschaften |
| Spezielle Eigenschafts-Funktionen | Abfragen und Setzen von speziellen Eigenschaften |
| Register Funktionen | Zum Registrieren von einem Callback und einer Error-Message |
| Profilübertragungs-Funktionen | Übertragen von Profilen |
| Is Funktionen | Zum Abfragen von verschiedenen Zuständen und Verbindungen |
| PartialProfile Funktionen | Einschränkung des zu übertragenden Profils auf dem scanCONTROL |
| Time Funktionen | Auswerten des Timestamps |
| Postprocessing Funktionen | Lesen und Schreiben der Postprocessing-Parameter |
| File Funktionen | Laden und Speichern von Profilen |
| Spezielle CMM-Trigger Funktionen | Starten und Stoppen der Profilübertragung inklusive des CMM-Triggers |
| Fehlerwert Konvertierungs-Funktion | Konvertieren des Fehlerwertes von Funktionen in Text |

Für alle die hier beschriebenen Funktionen sind immer die Parameter für die `CInterfaceLLT`-Klasse angegeben. Wird diese Klasse nicht verwendet hat jede dieser Funktionen einen zusätzlichen ersten Parameter (`Instanzhandle`). Alle andere Parameter der Funktionen verschieben sich um eins nach hinten (siehe die Datei `C_InterfaceLLT_2.h` oder `S_InterfaceLLT_2.h`). Dieser zusätzliche erste Parameter dient zur Unterscheidung der Verschiedenen scanCONTROL-Instanzen in der DLL. In der `CInterfaceLLT`-Klasse wird dieser Parameter automatisch eingefügt.

2.1. Funktionen der LLT.dll bis Version 3.0.0

Um den neuen Verbindungstyp Ethernet zu unterstützen, wurden die neuen Instanz-Funktionen „CreateLLTDevice“, „IsInterfaceType“ und „GetInterfaceType“ hinzugefügt. Da diese nun einheitlich für alle Verbindungstypen genutzt werden sollen sind die bisherigen Funktionen als veraltet zu betrachten. Sie dienen lediglich der Abwärtskompatibilität der LLT.dll.

| Alter Funktionsname | Neuer Funktionsname | Kapitel |
|---------------------|-----------------------------------|---------|
| CreateLLTSerial | CreateLLTDevice(INTF_TYPE_SERIAL) | 2.3 |
| IsSerial | IsInterfaceType(INTF_TYPE_SERIAL) | 2.12 |

2.2. Allgemeine Rückgabewerte der Funktionen

Alle Funktionen des Interfaces geben einen `int` Wert als Rückgabewert zurück. Ist der Rückgabewert einer Funktion größer oder gleich `GENERAL_FUNCTION_OK` bzw. '1' so war die Funktion erfolgreich, ist der Rückgabewert `GENERAL_FUNCTION_NOT_AVAILABLE` bzw. '0' oder negativ so ist ein Fehler aufgetreten.

Eine Besonderheit gibt es bei einigen Funktionen, die auch `GENERAL_FUNCTION_CONTAINER_MODE_HEIGHT_CHANGED` bzw. '2' zurückgeben können. Tritt dieser Rückgabewert auf, hat sich die Größe des Bildes im Container-Mode geändert (siehe Kapitel 2.11 „Profilübertragungs-Funktionen“).

Zur Unterscheidung der einzelnen Rückgabewerte stehen mehrere Konstanten zu Verfügung. In der folgenden Tabelle sind alle allgemeinen Rückgabewerte aufgeführt, die von Funktionen zurückgegeben werden können. Für die einzelnen Funktionsgruppen kann es zusätzlich noch spezielle Rückgabewerte/Fehlerwerte geben.

| Konstante für den Rückgabewert | Wert | Beschreibung |
|---|-------|--|
| <code>GENERAL_FUNCTION_CONTAINER_MODE_HEIGHT_CHANGED</code> | 2 | Funktion erfolgreich ausgeführt, aber die Bild-Größe für den Container-Mode wurde verändert |
| <code>GENERAL_FUNCTION_OK</code> | 1 | Funktion erfolgreich ausgeführt |
| <code>GENERAL_FUNCTION_NOT_AVAILABLE</code> | 0 | Diese Funktion ist nicht verfügbar, ev. eine neue DLL verwenden oder in den Ethernet-Mode wechseln |
| <code>ERROR_GENERAL_WHILE_LOAD_PROFILE</code> | -1000 | Funktion konnte nicht ausgeführt werden, da das Laden von Profilen aktiv ist |
| <code>ERROR_GENERAL_NOT_CONNECTED</code> | -1001 | Es besteht keine Verbindung zum scanCONTROL -> Connect aufrufen |
| <code>ERROR_GENERAL_DEVICE_BUSY</code> | -1002 | Die Verbindung zum scanCONTROL ist gestört oder getrennt -> neu Verbinden und Anschluss des scanCONTROL's überprüfen |
| <code>ERROR_GENERAL_WHILE_LOAD_PROFILE_OR_GET_PROFILES</code> | -1003 | Funktion konnte nicht ausgeführt werden, da entweder das Laden von Profilen oder die Profilübertragung aktiv ist |
| <code>ERROR_GENERAL_WHILE_GET_PROFILES</code> | -1004 | Funktion konnte nicht ausgeführt werden, da die Profilübertragung aktiv ist |
| <code>ERROR_GENERAL_GET_SET_ADDRESS</code> | -1005 | Die Adresse konnte nicht gelesen oder geschrieben werden. Eventuell wird eine zu alte Firmware verwendet. |
| <code>ERROR_GENERAL_POINTER_MISSING</code> | -1006 | Ein benötigter Pointer ist NULL |
| <code>ERROR_GENERAL_WHILE_SAVE_PROFILES</code> | -1007 | Funktion konnte nicht ausgeführt werden, da das Speichern von Profilen aktiv ist |
| <code>ERROR_GENERAL_SECOND_CONNECTION_TO_LL_T</code> | -1008 | Es ist eine zweite Instanz über Ethernet oder die serielle Schnittstelle mit diesem scanCONTROL verbunden. Bitte schließen Sie die zweite Instanz. |

2.3. Instanz-Funktionen

Die LLT.dll unterstützt die Kommunikation zum scanCONTROL über die serielle Schnittstelle und über Ethernet. Nach dem Laden der DLL muss mit `CreateLLTDevice(InterfaceType)` ein entsprechendes Device in der DLL angelegt werden. Bei Erfolg geben diese Funktionen `GENERAL_FUNCTION_OK` zurück. Der zur Erstellung eines Devices verwendete `InterfaceType` kann über die Funktion `GetInterfaceType()` abgefragt werden.

Unterstützt werden folgende `InterfaceType` Werte:

| Konstante für InterfaceType | Wert | Beschreibung |
|---------------------------------|------|--|
| <code>INTF_TYPE_UNKNOWN</code> | 0 | Wird von <code>GetInterfaceType</code> im Fehlerfall zurückgegeben, für <code>CreateLLTDevice</code> unzulässig. |
| <code>INTF_TYPE_SERIAL</code> | 1 | Eine Verbindung mittels der seriellen Schnittstelle |
| <code>INTF_TYPE_ETHERNET</code> | 3 | Eine Ethernetverbindung mittels Ethernet |

Wird die `CInterfaceLLT`-Klasse nicht verwendet, geben diese beiden Funktionen statt `GENERAL_FUNCTION_OK` oder `GENERAL_FUNCTION_NOT_AVAILABLE` ein Instanzhandle für die in der LLT.dll angelegte interne Instanz zurück. Dieses Handle muss allen weiteren Funktionen als erster Parameter mit übergeben werden.

Ist dieses Instanzhandle 0 oder `0xffffffff` ist das Erstellen eines Devices fehlgeschlagen.

Mit Hilfe der Funktion `DelDevice()` muss vor dem Entladen der DLL das angelegte Device wieder gelöscht werden (dies wird in der `CInterfaceLLT` Klasse automatisch gemacht).

Bei einem `DelDevice()` bleiben alle Parameter die im scanCONTROL eingestellt wurden erhalten, außer die „Profile config“ (siehe Kapitel 2.9.6), die „Packet size“ (siehe Kapitel 2.9.5) und der „Buffer count“ im Treiber (siehe Kapitel 2.9.2).

2.4. Parallelbetrieb mehrerer scanCONTROLS

Um mehrere scanCONTROL's parallel in einem Programm zu nutzen gibt es zwei Möglichkeiten, abhängig von der gewählten Methode zum Laden der LLT.dll.

Statisches Laden:

Pro verbundenen scanCONTROL muss jeweils die Funktion `CreateLLTDevice()` aufgerufen werden. Durch die unterschiedlichen zurückgegebenen Instanzhandle können die verschiedenen scanCONTROL's bzw. Instanzen unterschieden werden.

Dynamisches Laden:

Pro verbundenen scanCONTROL muss jeweils eine Instanz der `CInterfaceLLT` – Klasse angelegt werden. Die Instanzen der Klasse verwalten selbstständig den Instanzhandle für jedes scanCONTROL.

Sollen Callbacks verwendet werden können die unterschiedlichen Instanzen sich einen Callback teilen (siehe Kapitel 2.10.1 „Callback“).

```
#include <vector>

void main()
{
    pInterfaceLLT_1 = new CInterfaceLLT();
    pInterfaceLLT_2 = new CInterfaceLLT();

    //Erstellen von zwei Ethernet Devices/Instanzen
    pInterfaceLLT_1->CreateLLTDevice(INTF_TYPE_ETHERNET);
    pInterfaceLLT_2->CreateLLTDevice(INTF_TYPE_ETHERNET);

    std::vector<unsigned int> EthernetInterfaces(6);

    //Auslesen der verfuegbaren Interfaces
    int InterfaceCount = pInterfaceLLT_1->GetDeviceInterfaces(
        & EthernetInterfaces[0], EthernetInterfaces.size());

    if(InterfaceCount < 2)
    {
        //Es ist nur 1 scanCONTROL verbunden
        return;
    }

    //Setzen der verschiedenen Interfaces
    pInterfaceLLT_1->SetDeviceInterface(EthernetInterfaces[0], 0);
    pInterfaceLLT_2->SetDeviceInterface(EthernetInterfaces[1], 0);

    //Verbinden der zwei scanCONTROL's
    pInterfaceLLT_1->Connect();
    pInterfaceLLT_2->Connect();

    //Registrieren des Callbacks
    pInterfaceLLT_1->RegisterCallback(STD_CALL, (void*)NewProfile, 0));
    pInterfaceLLT_2->RegisterCallback(STD_CALL, (void*)NewProfile, 1));
    . . .
}

//Callback
void _stdcall NewProfile (const unsigned char* Data, unsigned int Size,
                        void* UserData)
{
    switch((int)UserData)
    {
        case 0:
        {
            //Callback Aufgerufen von LLT_1
        }
        case 1:
        {
            //Callback Aufgerufen von LLT_2
        }
    }
}
```

2.5. Auswahl-Funktionen

Mit Hilfe der Auswahlfunktionen kann eine Auswahl des Device-Interfaces erfolgen. Zum Beispiel kann damit die verwendete serielle Schnittstelle oder die IP-Adresse ausgewählt werden.

```
int GetDeviceInterfaces(unsigned int *pInterfaces, unsigned int nSize)
int GetDeviceInterfacesFast(unsigned int *pInterfaces, unsigned int nSize)
```

Abfrage der Device-Interfaces an die ein scanCONTROL angeschlossen ist. Der `Interfaces`-Parameter ist ein Feld aus Integer-Variablen, in das die Interface-Nummern eingetragen werden. `Size` gibt dabei die Größe des Feldes an.

Bei der Kommunikation über die serielle Schnittstelle werden die Nummern aller benutzbaren Com-Ports (Port 1 bis 16) und bei einer Verbindung über Ethernet die IP-Adressen aller gefundenen Geräte.

Der Rückgabewert gibt die Anzahl der gefundenen und in das `Interfaces`-Feld eingetragenen Device-Interfaces zurück.

Die Fast-Funktion liefert schneller eine Antwort bei einer Ethernet Verbindung, es kann aber sein das in großen Netzen nicht alle Sensoren gefunden werden.

Ist der Rückgabewert kleiner oder gleich `GENERAL_FUNCTION_NOT_AVAILABLE` kann er einer der allgemeinen oder der folgenden Rückgabewerte sein (siehe Kapitel 2.2 „Allgemeine Rückgabewerte der Funktionen“):

| Konstante für den Rückgabewert | Wert | Beschreibung |
|---|------|--|
| <code>ERROR_GETDEVINTERFACES_WIN_NOT_SUPPORTED</code> | -250 | Funktion steht nur unter Windows 2000 oder höher zur Verfügung |
| <code>ERROR_GETDEVINTERFACES_REQUEST_COUNT</code> | -251 | Die Größe des übergebenen Feldes ist zu klein |
| <code>ERROR_GETDEVINTERFACES_INTERNAL</code> | -253 | Bei der Abfrage der angeschlossenen scanCONTROL ist ein Fehler aufgetreten |

```
void SetDeviceInterface(unsigned int nInterface, int nAdditional)
```

Setzen der Nummer eines Interfaces und Übergabe eines zusätzlichen Parameters. Dieser Zusatzparameter wird bei einer Verbindung über die serielle Schnittstelle verwendet, um die Baudrate der seriellen Schnittstelle anzugeben, daher muss der Wert 115 200 betragen. Bei der Ethernet Schnittstelle entspricht `nInterface` der IP-Adresse in der sogenannten Host-Byte-Order, dabei werden die 4 Teile der IP-Adresse der Reihe nach von höchstem zum niedrigsten Byte gespeichert. Dies kann durch eine einfache Shift-Operation der einzelnen Bytes der IP-Adresse erreicht werden, hier ein Beispiel für die Adresse 192.168.1.2:

```
(192<<24) | (168<<16) | (1<<8) | 2 = 3232235778 = 0xC0A80102
```

Der Zusatzparameter kann bei der Verwendung der Ethernet Schnittstelle verwendet werden um die lokale IP- Adresse des Rechners anzugeben, an die der Sensor die Daten schicken soll. Dies kann notwendig sein um Probleme bei Rechnern mit mehreren Netzwerkkarten zu lösen. Standardmäßig sollte jedoch 0 angegeben werden, dann bestimmt die LLT.DLL selbst die optimale IP- Adresse.

Ist der Rückgabewert kleiner oder gleich `GENERAL_FUNCTION_NOT_AVAILABLE` kann er einer der allgemeinen oder der folgenden Rückgabewerte sein (siehe Kapitel 2.2 „Allgemeine Rückgabewerte der Funktionen“):

| Konstante für den Rückgabewert | Wert | Beschreibung |
|---|------|---|
| <code>ERROR_GETDEVINTERFACES_CONNECTED</code> | -252 | Das scanCONTROL ist verbunden, <code>Disconnect()</code> ; aufrufen |

```
void SetDiscoveryBroadcastTarget(unsigned int nNetworkAddress,
                                unsigned int nSubnetMask)
```

Erlaubt das setzen der für Discovery-Pakete verwendeten Absender IP-Adresse (wenn z.B. mehrere Netzwerkkarten vorhanden sind).

Um über ein Ethernet-Interface angebundene Geräte zu entdecken wird ein Broadcast- Paket verschickt, auf welche sich alle vorhandenen Geräte melden. Standardmäßig geschieht dies über ein limited broadcast, der über alle vorhandenen Netzwerkkarten verschickt wird. Alternativ kann über diese Funktion ein der limited broadcast auf eine Netzwerkkarte beschränkt werden. Über `nNetworkAddress` wird dabei die zu verwendende Absender-IP-Adresse angegeben.

Diese Funktion wird nur vom Ethernet Interface unterstützt, andere Interface Instanzen liefern den Rückgabewert `GENERAL_FUNCTION_NOT_AVAILABLE`.

```
unsigned int nAvailableInterfaces[20];

pInterfaceLLT->SetDiscoveryBroadcastTarget(
    (192<<24) | (168<<16) | (1<<8) | (1<<0),
    0,
);

int nInterfaces = pInterfaceLLT->GetDeviceInterfaces
    (nAvailableInterfaces, 20);
if(nInterfaces > GENERAL_FUNCTION_NOT_AVAILABLE)
{
    pInterfaceLLT->SetDeviceInterface(nAvailableInterfaces[0], 0);
}
```

2.6. Verbindungs-Funktionen

Mit Hilfe der Verbindungsfunktionen kann eine Verbindung zu einem ausgewählten scanCONTROL aufgenommen oder beendet werden.

```
int Connect()
```

Verbinden der LLT.dll mit einem ausgewählten scanCONTROL. Wurde vorher kein scanCONTROL mit Hilfe von `SetDeviceInterface` ausgewählt, wird bei einer seriellen Verbindung der Com-Port 1 ausgewählt. Beim Ethernet Interface würde eine Verbindung mit der IP-Adresse 0.0.0.0 versucht, welche fehlschlägt. Es ist daher bei Ethernet zwingend erforderlich vorher per `SetDeviceInterface` eine gültige IP-Adresse anzugeben.

Der Rückgabewert kann einer der allgemeinen oder der folgenden Rückgabewerte sein (siehe Kapitel 2.2 „Allgemeine Rückgabewerte der Funktionen“):

| Konstante für den Rückgabewert | Wert | Beschreibung |
|---------------------------------------|------|--|
| ERROR_CONNECT_LLT_COUNT | -300 | Es ist kein scanCONTROL am Computer angeschlossen oder der Treiber ist nicht korrekt installiert |
| ERROR_CONNECT_SELECTED_LLT | -301 | Das gewählte Interface ist nicht verfügbar -> ein neues Interface mit <code>SetDeviceInterface</code> wählen |
| ERROR_CONNECT_ALREADY_CONNECTED | -302 | Mit dieser ID ist schon ein scanCONTROL verbunden |
| ERROR_CONNECT_LLT_NUMBER_ALREADY_USED | -303 | Das gewünschte scanCONTROL wird schon von einer anderen Instanz verwendet -> mit <code>SetDeviceInterface</code> ein anderes scanCONTROL auswählen |
| ERROR_CONNECT_SERIAL_CONNECTION | -304 | Es konnte sich nicht per serieller Schnittstelle mit dem scanCONTROL verbunden werden -> mit <code>SetDeviceInterface</code> ein anderes scanCONTROL auswählen |
| ERROR_GETDEVINTERFACES_INTERNAL | -253 | Bei der Abfrage der angeschlossenen scanCONTROL ist ein Fehler aufgetreten |

```
int Disconnect()
```

Trennen einer Verbindung zu einem scanCONTROL.

Bei einem Disconnect bleiben alle Parameter die im scanCONTROL eingestellt wurden erhalten, außer die „Profile config“ (siehe Kapitel 2.9.6), die „Packet size“ (siehe Kapitel 2.9.5) und der „Buffer count“ im Treiber (siehe Kapitel 2.9.2).

2.7. Identifikations-Funktionen

Funktionen zum identifizieren des scanCONTROL.

2.7.1. GetDeviceName

```
int GetDeviceName(char *pDevName, unsigned int nDevNameSize,
                 char *pVenName, unsigned int nVenNameSize)
```

Abfragen des Gerätenamens und des Herstellernamens des scanCONTROL's. Der Gerätenamen ist zum Beispiel „LLT2800-100(000)v17-C2“ oder „scanCONTROL 2700-100(000)v20-C2“. In dem Gerätenamen sind der Messbereich (in diesem Fall 100mm), die Option (000) und die Softwareversion des scanCONTROL codiert.

Wird einer der Namen nicht benötigt, kann anstatt eines Zeigers auf den Puffer auch eine NULL übergeben werden.

Der Rückgabewert kann einer der allgemeinen oder der folgenden Rückgabewerte sein (siehe Kapitel 2.2 „Allgemeine Rückgabewerte der Funktionen“):

| Konstante für den Rückgabewert | Wert | Beschreibung |
|----------------------------------|------|--|
| ERROR_GETDEVICENAME_SIZE_TOO_LOW | -1 | Die Größe eines der Puffers ist zu klein |
| ERROR_GETDEVICENAME_NO_BUFFER | -2 | Es wurde kein Puffer übergeben |

```
char DeviceName[100];

memset(DeviceName, 0, sizeof(DeviceName));
if(pInterfaceLLT->GetDeviceName(DeviceName, sizeof(DeviceName),
                                NULL, NULL) > GENERAL_FUNCTION_NOT_AVAILABLE)
{
    //Verarbeiten des Geraetenamens
}
```

2.7.2. GetLLTVersions

```
int GetLLTVersions(unsigned int *pDSP, unsigned int *pFPGA1,
                  unsigned int *pFPGA2)
```

Abfragen der Software-Versionen des scanCONTROL. Sie werden automatisch aus dem Gerätenamen extrahiert.

2.7.3. GetLLTType

```
int GetLLTType(TScannerType *pScannerType)
```

Abfragen von Messbereich und Type des scanCONTROL. Sie werden automatisch aus dem Gerätenamen extrahiert. Wird der Wert `StandardType` zurückgegeben konnte der Typ nicht aus dem Namen extrahiert werden. Bitte wenden Sie sich an die Micro-Epsilon um eine aktuelle DLL zu bekommen. `TScannerType` ist in „scanControlDataTypes.h“ deklariert.

| TScannerType | Wert | scanCONTROL Type | Messbereich |
|---------------------|-------------|-------------------------|--------------------|
| StandardType | -1 | - | - |
| scanCONTROL28xx_25 | 0 | 28xx | 25 mm |
| scanCONTROL28xx_100 | 1 | 28xx | 100 mm |
| scanCONTROL28xx_10 | 2 | 28xx | 10 mm |
| scanCONTROL27xx_25 | 1000 | 27xx | 25 mm |
| scanCONTROL27xx_100 | 1001 | 27xx | 100 mm |
| scanCONTROL27xx_50 | 1002 | 27xx | 50 mm |
| scanCONTROL26xx_25 | 2000 | 26xx | 25 mm |
| scanCONTROL26xx_50 | 2002 | 26xx | 50 mm |
| scanCONTROL26xx_100 | 2001 | 26xx | 100 mm |
| scanCONTROL29xx_25 | 3000 | 29xx | 25 mm |
| scanCONTROL29xx_50 | 3002 | 29xx | 50 mm |
| scanCONTROL29xx_100 | 3001 | 29xx | 100 mm |
| scanCONTROL30xx_25 | 4000 | 30xx | 25 mm |
| scanCONTROL30xx_50 | 4001 | 30xx | 50 mm |

2.8. *Eigenschafts-Funktionen*

Mit den Eigenschafts-Funktionen können die verschiedenen Eigenschaften des scanCONTROL gelesen oder geschrieben werden. Es gibt eine `GetFeature`- und eine `SetFeature`-Funktion. Über einen Parameter kann die zu lesende oder schreibende Eigenschaft ausgewählt werden.

```
int GetFeature(DWORD Function, DWORD *pValue);
int SetFeature(DWORD Function, DWORD Value);
```

Der Rückgabewert kann einer der allgemeinen oder der folgenden Rückgabewerte sein (siehe Kapitel 2.2 „Allgemeine Rückgabewerte der Funktionen“):

| Konstante für den Rückgabewert | Wert | Beschreibung |
|--|------|--|
| ERROR_SETGETFUNCTIONS_WRONG_FEATURE_ADRESS | -155 | Die Adresse der gewählten Eigenschaft ist falsch |

In folgender Tabelle sind alle verfügbaren Eigenschaften aufgeführt:

| Konstante für die Eigenschaft | Adresse | Beschreibung |
|--|------------|--------------------------|
| FEATURE_FUNCTION_SERIAL | 0xf0000410 | Serial |
| FEATURE_FUNCTION_LASERPOWER | 0xf0f00824 | Laser power |
| FEATURE_FUNCTION_MEASURINGFIELD | 0xf0f00880 | Measuring field |
| FEATURE_FUNCTION_TRIGGER | 0xf0f00830 | Trigger |
| FEATURE_FUNCTION_SHUTTERTIME | 0xf0f0081c | Shutter time |
| FEATURE_FUNCTION_IDLETIME | 0xf0f00800 | Idle time |
| FEATURE_FUNCTION_PROCESSING_PROFILEDATA | 0xf0f00804 | Processing profile data |
| FEATURE_FUNCTION_THRESHOLD | 0xf0f00810 | Threshold |
| FEATURE_FUNCTION_MAINTENANCEFUNCTIONS | 0xf0f0088c | Maintenance functions |
| FEATURE_FUNCTION_ANALOGFREQUENCY | 0xf0f00828 | Analog frequency |
| FEATURE_FUNCTION_ANALOGOUTPUTMODES | 0xf0f00820 | Analog output modes |
| FEATURE_FUNCTION_CMMTRIGGER | 0xf0f00888 | CMM trigger |
| FEATURE_FUNCTION_REARRANGEMENT_PROFILE | 0xf0f0080c | Rearrangement profile |
| FEATURE_FUNCTION_PROFILE_FILTER | 0xf0f00818 | Profile filter |
| FEATURE_FUNCTION_RS422_INTERFACE_FUNCTION | 0xf0f008c0 | RS422 Interface Funktion |
| FEATURE_FUNCTION_PACKET_DELAY | 0x00000d08 | Packet delay |
| FEATURE_FUNCTION_PEAKFILTER_WIDTH | 0xf0b02000 | Peakfilter Width |
| FEATURE_FUNCTION_PEAKFILTER_HEIGHT | 0xf0b02004 | Peakfilter Height |
| FEATURE_FUNCTION_FREE_MEASURINGFIELD_Z | 0xf0b02008 | Free Field z Range |
| FEATURE_FUNCTION_FREE_MEASURINGFIELD_X | 0xf0b0200c | Free Field x Range |
| FEATURE_FUNCTION_RANGE_SCALE | 0xf0a00000 | Measuring Range Scale |
| FEATURE_FUNCTION_RANGE_OFFSET | 0xf0a0000a | Measuring Range Offset |
| FEATURE_FUNCTION_IMAGEFEATURESENABLE | 0xf0b02100 | |
| FEATURE_FUNCTION_FREEMEASURINGFIELD2_Z | 0xf0b02104 | |
| FEATURE_FUNCTION_FREEMEASURINGFIELD2_X | 0xf0b02108 | |
| FEATURE_FUNCTION_REGIONOFNOINTEREST_Z | 0xf0b0210c | |
| FEATURE_FUNCTION_REGIONOFNOINTEREST_X | 0xf0b02110 | |
| FEATURE_FUNCTION_AUTOMATICSHUTTERREFERENCEREGION_Z | 0xf0b02114 | |

| | | |
|--|------------|--|
| FEATURE_FUNCTION_AUTOMATICSHUTTERREFERENCEREGION_X | 0xf0b02118 | |
| FEATURE_FUNCTION_AUTOMATICSHUTTERLIMITS | 0xf0f00834 | |

Ob die einzelnen Eigenschaften im angeschlossenen scanCONTROL zur Verfügung stehen kann mit Hilfe der Inquiry-Eigenschaften abgefragt werden. Diese Inquiry-Eigenschaften geben die allgemeine Verfügbarkeit, den jeweiligen minimalen und maximalen einstellbaren Wert und die Verfügbarkeit einer automatischen Regelung zurück.

| Konstante für die Inquiry-Eigenschaft | Adresse | Beschreibung |
|--|------------|--------------------------|
| INQUIRY_FUNCTION_LASERPOWER | 0xf0f00524 | Laser power |
| INQUIRY_FUNCTION_MEASURINGFIELD | 0xf0f00580 | Measuring field |
| INQUIRY_FUNCTION_SHUTTERTIME | 0xf0f0051c | Shutter time |
| INQUIRY_FUNCTION_IDLETIME | 0xf0f00500 | Idle time |
| FEATURE_FUNCTION_PROCESSING_PROFILEDATA | 0xf0f00504 | Processing profile data |
| INQUIRY_FUNCTION_THRESHOLD | 0xf0f00510 | Threshold |
| INQUIRY_FUNCTION_MAINTENANCEFUNCTIONS | 0xf0f0058c | Maintenance functions |
| INQUIRY_FUNCTION_ANALOGFREQUENCY | 0xf0f00528 | Analog frequency |
| INQUIRY_FUNCTION_ANALOGOUTPUTMODES | 0xf0f00520 | Analog output modes |
| INQUIRY_FUNCTION_CMMTRIGGER | 0xf0f00588 | CMM trigger |
| INQUIRY_FUNCTION_REARRANGEMENT_PROFILE | 0xf0f0050c | Rearrangement profile |
| INQUIRY_FUNCTION_PROFILE_FILTER | 0xf0f00518 | Profile filter |
| INQUIRY_FUNCTION_RS422_INTERFACE FUNCTION | 0xf0f005c0 | RS422 Interface Funktion |

Der Wert der Inquiry-Eigenschaften kann anhand folgender Tabelle interpretiert werden. Eigenschaften die nicht Verfügbar sind können nicht ausgelesen oder beschrieben werden. Der Wert einer Eigenschaft muss immer innerhalb der, über die Inquiry-Eigenschaften ausgelesenen, Grenzwerte liegen. Höhere Werte werden ignoriert und können zu Fehlfunktionen führen.

| Bit | Beschreibung |
|--------|---------------------------------|
| 11..0 | Maximal einstellbarer Wert |
| 23..12 | Minimal einstellbarer Wert |
| 25 | Automatische Regelung verfügbar |
| 31 | Verfügbarkeit der Eigenschaft |

```

DWORD nValue;

//Abfragen der Inquiry-Eigenschaft fuer die Shutter time
if(pInterfaceLLT->GetFeature(INQUIRY_FUNCTION_SHUTTERTIME, &nValue)) ==
GENERAL_FUNCTION_OK)
{
    //Dekodieren der einzelnen Eigenschaften
    unsigned int nMaxvalue = nValue & 0x00000fff;
    unsigned int nMinvalue = (nValue & 0x00fff000)>>12;
    bool bAutoMode = (bool)((nValue & 0x02000000) >> 25);
    bool bAvailable = (bool)((nValue & 0x80000000) >> 31);
}

```

2.8.1. Serial

Lesen der Seriennummer. Diese Eigenschaft kann nur gelesen werden.

2.8.2. Laser power

Abfragen oder Setzen der Laserleistung. Der Laser kann ausgeschaltet, mit reduzierter Leistung eingeschaltet oder mit voller Leistung eingeschaltet werden. Je nach Gerätetyp und Option kann die Polarität der externen Schutzabschaltung eingestellt werden (detaillierte Information zur Eigenschaft im Kapitel „Laser Power“ im „OpManPartB.html“).

Das erste Profil nach dem Umschalten der Laserleistung kann korrupt sein. Es ist daher sinnvoll erst das zweite Profil danach zu verarbeiten.

2.8.3. Measuring field

Abfragen oder Setzen des Messfeldes. Hier wird entweder eines der vordefinierten Messfelder eingestellt oder die erweiterte Messfeldeinstellung aktiviert (detaillierte Information zur Eigenschaft im Kapitel „Measuring Field“ im „OpManPartB.html“). Für weitere Informationen siehe Kapitel 8.2 „Messfeldauswahl und Kalibrierung“ und 11.3 „Unterstützte Messfelder“ in der Bedienungsanleitung.

Die Auswahl des Messfeldes hat Einfluss auf die maximale Profilfrequenz des Sensors (siehe Kapitel „Maximum Frequencies of Profile Measurements“ in der „QuickReference.html“).

Das erste Profil nach dem Umschalten des Messfeldes kann korrupt sein. Es ist daher sinnvoll erst das zweite Profil danach zu verarbeiten.

2.8.4. Trigger

Abfragen oder Setzen der Triggerkonfiguration. Sensoren können intern oder über einen externen Eingang getriggert werden (detaillierte Information zur Eigenschaft im Kapitel „External Trigger input“ im „OpManPartB.html“).

Das erste Profil nach dem Umschalten des Trigger-Modes kann korrupt sein. Es ist daher sinnvoll erst das zweite Profil danach zu verarbeiten.

2.8.5. Shutter time

Abfragen oder Setzen der Belichtungszeit. Sie kann zwischen 1 und 4095 liegen. Ein Zählwert entspricht dabei 10 µs. Aus der Summe von Belichtungszeit und Totzeit (siehe Kapitel 2.8.6 „Idle time“) kann die Profilfrequenz berechnet werden (detaillierte Information zur Eigenschaft im Kapitel „Shutter Time“ im „OpManPartB.html“).

Der Bildsensor unterstützt überlappendes auslesen. Wenn die Belichtungszeit zum Auslesen des Sensors reicht, kann die Totzeit auf 30 µs verkleinert werden.

Die erreichbare maximale Profilrate hängt von der Auflösung (Anzahl der Punkte pro Profil) und dem Messfeld ab. Mehr Details sind im Kapitel 8.2 „Messfeldauswahl und Kalibrierung“ und Kapitel 11.3 „Unterstützte Messfelder“ in der Bedienungsanleitung zu finden. Eine Tabelle mit den zu erreichenden Profilraten bei den unterschiedlichen Auflösungen und Paketgrößen ist in der „QuickReference.html“ zu finden.

Profilrate = 1000 / (Belichtungszeit in ms + Totzeit in ms)

Die Sensoren unterstützen auch eine automatische Belichtungsregelung. Sie regelt die Belichtungszeit in Abhängigkeit vom Messobjekt. Die eingestellte Belichtungszeit gibt dabei

einen Vorgabewert vor, welcher verwendet wird wenn kein Messobjekt gesehen wird. Bei der automatischen Belichtungszeitregelung ändert sich nicht die Profirate.

2.8.6. Idle time

Abfragen oder Setzen der Totzeit. Sie kann zwischen 1 und 4095 liegen. Ein Zählwert entspricht dabei 10 µs. Aus der Summe von Totzeit und Belichtungszeit (siehe Kapitel 0 „Shutter time“) kann die Profilfrequenz berechnet werden.

$$\text{Profirate} = 1000 / (\text{Belichtungszeit in ms} + \text{Totzeit in ms})$$

Ist die automatische Belichtungszeitregelung aktiv (siehe Kapitel 0 „Shutter time“) wird die Totzeit automatisch angepasst, damit die Profilfrequenz stabil bleibt.

2.8.7. Processing profile data

Abfragen oder Setzen der Einstellungen für die Profilverarbeitung (detaillierte Information zur Eigenschaft im Kapitel „Processing of Profile Data“ im „OpManPartB.html“).

2.8.8. Threshold

Schwelle zur Auswahl von Reflektionen. Bei Targets mit mehreren Reflektionen kann das Erhöhen der Schwelle zu besseren Ergebnissen führen (detaillierte Information zur Eigenschaft im Kapitel „Threshold“ im „OpManPartB.html“).

2.8.9. Maintenance functions

Abfragen oder Setzen interner Einstellungen. Die meisten dieser Einstellungen sollten unverändert verwendet werden. (detaillierte Information zur Eigenschaft im Kapitel „Maintenance functions“ im „OpManPartB.html“).

Nur die Bits für den Encoder-Eingang können allgemein benutzt werden. Mit Ihnen kann der interne Encoder-Zähler aktiviert werden. Beim Aktivieren wird er gleichzeitig gelöscht. Der Zählerstand wird in jedem Profil übermittelt.

```
#include <vector>
//Aktivieren des internen Zaehlers, Aufloesung setzen
pInterfaceLLT->SetFeature(FEATURE_FUNCTION_MAINTENANCEFUNCTIONS,
                          0x00000010);
pInterfaceLLT->SetResolution(256);

//Aktivieren der Profiluebertragung und einen Moment warten (auf Profile)
pInterfaceLLT->TransferProfiles(NORMAL_TRANSFER, true);
Sleep(500);

//Erstellen eines Puffers fuer ein Profil in PURE_PROFILE Mode und abholen
//eines Profils
unsigned int ProfSize = 256*4+16;
std::vector<unsigned char> vProfile(ProfSize);
if(pInterfaceLLT->GetActualProfile(&vProfile[0], ProfSize, PURE_PROFILE,
                                NULL) != ProfSize)
{
    //Das scanCONTROL sendet keine Profile
    return;
}
unsigned int LastCount = 0, OverflowCount = 0, TempCount;

pInterfaceLLT->Timestamp2CmmTriggerAndInCounter(&vProfile[ProfSize-16],
                                                TempCount, NULL, NULL, NULL);

//Testen ob der 16 bit Zähler uebergelaufen ist
if(TempCount < (LastCount & 0x0000ffff))
{
    OverflowCount += 1;
}
//Erstellen des echten Zählerstandes mit allen Ueberlaeufen
LastCount = TempCount + 0x00010000 * OverflowCount;
```

2.8.10. Analog frequency

Abfragen oder Setzen der Frequenz für den Analogausgang. Die Frequenz kann zwischen 0 und 150 eingestellt werden, wobei der Zählwert der Frequenz in kHz entspricht. Bei einer Einstellung von 0 kHz wird der Analogausgang abgeschaltet, was bei Profilfrequenzen größer 500 Hz empfehlenswert ist, um einen Überlauf bei der Analogausgabe zu vermeiden.

Dieser Parameter steht nur für scanCONTROL 28xx zur Verfügung. Detaillierte Information zur Eigenschaft stehen im Kapitel „Speed of Analogue Outputs“ im „OpManPartB.html“.

2.8.11. Analog output modes

Einstellen der Analog output modes. Es können z.B. die Spannungsbereiche und die Polarität der analogen Ausgänge umgeschaltet werden.

Dieser Parameter steht nur für scanCONTROL 28xx zur Verfügung. Detaillierte Information zur Eigenschaft stehen im Kapitel „Analogue Output Mode“ im „OpManPartB.html“.

2.8.12. CMMTrigger

Konfiguration des optionalen CMM-Triggers. Die Konfiguration des CMM-Triggers erfolgt durch mehrere Schreibzugriffe auf dieses Register. Zurückgelesen werden kann nur der letzte Wert. Detaillierte Information zur Eigenschaft stehen im Kapitel „cmmTrigger“ im „OpManPartB.html“.

2.8.13. Rearrangement profile

Im Container-Mode werden mehrere Profile zu einem Container/Bild zusammengefasst. Zusätzlich können die Daten im Container so angeordnet werden, dass sie direkt als Bild interpretiert werden können. Detaillierte Information zum Containermode stehen im Kapitel „Container Mode for Transmission“ im „OpManPartB.html“.

Beispiele zum Übertragen von Containern sind im Kapitel 4 „LLT2800Samples“ zu finden.

Der Rückgabewert kann einer der allgemeinen oder der folgenden Rückgabewerte sein (siehe Kapitel 2.2 „Allgemeine Rückgabewerte der Funktionen“):

| Konstante für den Rückgabewert | Wert | Beschreibung |
|--|------|--|
| ERROR_SETGETFUNCTIONS REARRANGEMENT_PROFILE | -159 | Der Rearrangement-Parameter ist falsch |

Die Breite eines Bildes zu errechnet sich folgendermaßen:

Breite = Anzahl der Eigenschaften (Bit 0 bis 8) * 2 * Resolution * Anzahl der Streifen

Die Anzahlen der Eigenschaften und Streifen bezieht sich nur auf die auszugebenden und nicht auf die vorhandenen.

Nach dem Schreiben dieser Eigenschaft berechnet die LLT.dll selbständig die nötige Breite des Bildes und stellt sie ein. Die Breite kann wie in Kapitel 2.9.8 „Profile container size“ beschrieben ausgelesen werden.

Die Paketgröße zum Übertragen der umgewandelten Profile muss immer einem ganzzahligen vielfachen der Spaltenbreite entsprechen. Die LLT.dll stellt beim Starten der Übertragung automatisch eine passende Paketgröße, die maximal der aktuell eingestellten Paketgröße entspricht, ein.

Sollen nur aufeinander folgende Profile ohne Umsortieren zu einem Container verbunden werden, ist nur das Bitfeld ‚Punkte pro Profil‘ anzugeben. Mit der Funktion `SetProfileContainerSize(0, nProfileCount)` ist dann die Anzahl der als Container zu übertragenden Profile anzugeben.

2.8.14. Profile filter

Mit Hilfe des Profil Filters können einfache Filter direkt im scanCONTROL auf ein Profil angewandt werden. Dadurch können z.B. ausreißende Punkte aussortiert werden (detaillierte Information zur Eigenschaft im Kapitel „Profile Filter“ im „OpManPartB.html“).

2.8.15. Interface function/Port configuration

Bestimmt die Funktionen der digitalen Schnittstelle. Das Interface kann für die serielle Kommunikation oder beispielsweise den externen Trigger verwendet werden. Die Funktion des Interfaces muss mit anderen Einstellungen überein stimmen. Zum Beispiel muss für den externen Trigger das Interface auf `RS422_INTERFACE_FUNCTION_TRIGGER` gestellt und der externe Trigger aktiviert werden.

Das Interface hat zusätzlich einen Automatic Mode (als Standard). Das Interface steht nach dem booten auf serieller Kommunikation (115200 Baud) und wechselt zu `RS422_INTERFACE_FUNCTION_TRIGGER` Mode wenn der externe Trigger aktiviert wird. Das

Interface bleibt bei `RS422_INTERFACE_FUNCTION_TRIGGER` solange bis es manuell geändert wird oder bis der Sensor neu gebootet wird.

Detaillierte Information zur Schnittstellenkonfiguration stehen im Kapitel „Serial Interface Function“ bzw. „Multi-Function Port Configuration“ im „OpManPartB.html“.

2.8.16. Packet delay

Gibt die Verzögerung zwischen zwei Ethernet-Paketen in Mikrosekunden an. Der Wert darf zwischen 0 und 1000µs liegen.

Diese Funktion steht nur bei scanCONTROL mit Ethernet-Schnittstelle zur Verfügung. Durch das Packet delay kann ein Switch, an den mehrere scanCONTROL angeschlossen sind, entlastet werden.

2.8.17. Peakfilter Breite und Höhe

Ermöglicht das Filtern von Peaks nach vorgegeben Eigenschaften (detaillierte Information zur Eigenschaft im Kapitel „Extra Parameter“ im „OpManPartB.html“). Zur Aktivierung der neuen Parameter muss `SetFeature(FEATURE_FUNCTION_SHARPNESS, 0)` aufgerufen werden.

```
// set peakfilter width to min=7, max=55
DWORD peakwidth = (55<<16)+7;
pInterfaceLLT->SetFeature(FEATURE_FUNCTION_PEAKFILTER_WIDTH, peakwidth);
pInterfaceLLT->SetFeature(FEATURE_FUNCTION_SHARPNESS, 0); // activated the
new setting
```

2.8.18. Frei definierbares Messfeld X/Z

Dient dem setzen der Parameter für das freie Messfeld (detaillierte Information zur Eigenschaft im Kapitel „Extra Parameter“ im „OpManPartB.html“). Zur Aktivierung der neuen Parameter muss `SetFeature(FEATURE_FUNCTION_SHARPNESS, 0)` aufgerufen werden.

```
// set free measuringfield
// start x 29591
// size x 6553
DWORD field = (29591<<16) + 6553;
pInterfaceLLT->SetFeature(FEATURE_FUNCTION_FREE_MEASURINGFIELD_X, field);
pInterfaceLLT->SetFeature(FEATURE_FUNCTION_SHARPNESS, 0); // activated the
new setting
```

2.8.19. Aktivieren weiterer Imageparameter

2.8.20. Zweites frei definierbares Messfeld X/Z

2.8.21. Region of No Interest

2.8.22. Referenzregion für die Belichtungsautomatik

2.9. Spezielle Eigenschafts-Funktionen

Mit Hilfe der speziellen Eigenschafts-Funktionen können weitere Eigenschaften des scanCONTROL's geschrieben und gelesen werden, welche nicht in das Konzept der normalen Eigenschafts-Funktionen passen.

2.9.1. SetFeatureGroup

```
SetFeatureGroup(const DWORD* FeatureAddresses, const DWORD* FeatureValues,
DWORD FeatureCount)
```

Schreibt die Werte die in FeatureValues angegeben werden auf die in FeatureAddresses angegebenen Adressen. Wenn die Adressen zusammenhängend sind werden die Werte als ein Block geschrieben.

2.9.2. Buffer count

```
int GetBufferCount(DWORD *pValue)
int SetBufferCount(DWORD Value)
```

Abfragen oder Setzen der Pufferanzahl im scanCONTROL-Treiber. Je größer die Anzahl der Puffer ist, desto mehr Profile/Container können zwischengespeichert werden, bevor sie von der LLT.dll abgeholt werden müssen.

Eine hohe Pufferanzahl ist vor allem bei sehr hohen Profilfrequenzen, langsamen Rechnern und/oder Rechnern bei denen mehrere Programme im Hintergrund laufen sinnvoll. Ist die

Pufferanzahl zu gering kommt es zu Ausfällen in der Profilübertragung, sodass die Profilfrequenz sinkt. Standardmäßig sind 20 Puffer eingestellt.

Soll eine Übertragung im Container-Mode gestartet werden ist darauf zu achten das die Anzahl der verwendeten Puffer maximal 4 beträgt. Sonst kann es zu einem sehr langsamen starten der Profilübertragung und eines sehr hohen Speicherverbrauches kommen. Werden sehr große Container verwendet, reichen auch 3 Puffer.

Der Rückgabewert kann einer der allgemeinen oder der folgenden Rückgabewerte sein (siehe Kapitel 2.2 „Allgemeine Rückgabewerte der Funktionen“):

| Konstante für den Rückgabewert | Wert | Beschreibung |
|--|------|--|
| ERROR_SETGETFUNCTIONS_WRONG_BUFFER_COUNT | -150 | Die Anzahl der gewünschten Puffer liegt nicht im Bereich ≥ 2 und ≤ 200 |

2.9.3. Main reflection

```
int GetMainReflection(DWORD *pValue)
int SetMainReflection(DWORD Value)
```

Abfragen oder Setzen des auszugebenden Streifens bei einer Profilkonfiguration von PURE_PROFILE oder QUARTER_PROFILE. Dieser Index wird in der LLT.dll zur Umwandlung von PROFILE in PURE_PROFILE und QUARTER_PROFILE benötigt.

Der Index des auszugebenden Streifens geht von 0 für den 1. Streifen bis 3 für den 4. Streifen. Eine Beschreibung der Profil-Daten und der Streifen befindet sich in Kapitel 3.1 „Beschreibung der Profil-Daten“.

Diese Funktion steht nur bei einer Ethernetübertragung zur Verfügung.

Der Rückgabewert kann einer der allgemeinen oder der folgenden Rückgabewerte sein (siehe Kapitel 2.2 „Allgemeine Rückgabewerte der Funktionen“):

| Konstante für den Rückgabewert | Wert | Beschreibung |
|--|------|--|
| ERROR_SETGETFUNCTIONS_REFLECTION_NUMBER_TOO_HIGH | -154 | Der Index des auszugebenden Streifens ist größer 3 |

2.9.4. Max filesize

```
int GetMaxFileSize(DWORD *pValue)
int SetMaxFileSize(DWORD Value)
```

Abfragen oder Setzen der maximalen Dateigröße beim Speichern von Profilen in Byte. Ist diese Größe erreicht stoppt das Speichern.

2.9.5. Packet size

```
int GetMinMaxPacketSize(unsigned long *pMinPacketSize,
                        unsigned long *pMaxPacketSize)
```

Abfragen der minimalen und maximalen Paketgröße der Ethernet Streaming Pakete.

Diese Funktion steht nur bei der Ethernet Übertragung zur Verfügung.

```
int GetPacketSize(DWORD *pValue)
int SetPacketSize(DWORD Value)
```


Abfragen oder Setzen der aktuellen Paketgröße der Ethernet Streaming Pakete. Diese Paketgröße muss zwischen der minimalen und maximalen Paketgröße liegen. Vom scanCONTROL werden die Paketgrößen 128, 256, 512, 1024, 2048 und 4096 Bytes unterstützt. Pakete größer als 1024 Bytes erfordern bei Ethernet die Unterstützung von Jumbo Frames durch die gesamte Übertragungsstrecke, insbesondere der empfangenden Netzwerkkarte.

Der Rückgabewert kann einer der allgemeinen oder der folgenden Rückgabewerte sein (siehe Kapitel 2.2 „Allgemeine Rückgabewerte der Funktionen“):

| Konstante für den Rückgabewert | Wert | Beschreibung |
|-----------------------------------|------|--|
| ERROR_SETGETFUNCTIONS_PACKET_SIZE | -151 | Die gewünschte Paketgröße wird nicht unterstützt |

```
unsigned long MaxPacketSize = 0;

if(pInterfaceLLT->GetMinMaxPacketSize(NULL, &MaxPacketSize) > 0)
{
    pInterfaceLLT->SetPacketSize(MaxPacketSize);
}
```

2.9.6. Profile config

```
int GetProfileConfig(TProfileConfig *pValue)
int SetProfileConfig(TprofileConfig Value)
```

Abfragen oder Setzen der Profilkonfiguration.

| ProfileConfig | Wert | Beschreibung |
|-----------------|------|--|
| PROFILE | 1 | Profildaten aller vier Streifen |
| PURE_PROFILE | 2 | Reduzierte Profildaten eines Streifens (nur Positions- und Abstands-Werte) |
| QUARTER_PROFILE | 3 | Profildaten eines Streifens |
| PARTIAL_PROFILE | 5 | Partielles Profile welches per SetPartialProfile eingeschränkt wurde |
| CONTAINER | 1 | Container-Daten |
| VIDEO_IMAGE | 1 | Video-Bild des scanCONTROL's |

Bei einer Verbindung über die serielle Schnittstelle wird nur die Profilkonfiguration `PURE_PROFILE` unterstützt.

Die Profilkonfiguration gilt gleichzeitig für das Speichern von Profilen und den Callback. Weiterführend siehe Kapitel 3 „Profil-/Container/Video-Übertragung“.

Der Rückgabewert kann einer der allgemeinen oder der folgenden Rückgabewerte sein (siehe Kapitel 2.2 „Allgemeine Rückgabewerte der Funktionen“):

| Konstante für den Rückgabewert | Wert | Beschreibung |
|--|------|--|
| ERROR_SETGETFUNCTIONS_WRONG_PROFILE_CONFIG | -152 | Die gewünschte Profilkonfiguration steht nicht zur Verfügung |

```
TProfileConfig ProfileConfig;

pInterfaceLLT->GetProfileConfig(&ProfileConfig);

if(ProfileConfig != PURE_PROFILE)
{
    ProfileConfig = PURE_PROFILE;
    pInterfaceLLT->SetProfileConfig(&ProfileConfig);
}
```

2.9.7. Resolution

```
int GetResolution(DWORD *pValue)
int SetResolution(DWORD Value)
```

Abfragen oder Setzen der Auflösung von Profilen. Die Standard-Auflösungen sind für die verschiedenen scanCONTROL-Varianten in folgender Tabelle dargestellt:

Der Rückgabewert kann einer der allgemeinen oder der folgenden Rückgabewerte sein (siehe Kapitel 2.2 „Allgemeine Rückgabewerte der Funktionen“):

| Konstante für den Rückgabewert | Wert | Beschreibung |
|--|------|---|
| ERROR_SETGETFUNCTIONS_NOT_SUPPORTED_RESOLUTION | -153 | Die gewünschte Auflösung wird nicht unterstützt |

Alle möglichen Auflösungen können mit Hilfe der Funktion `GetResolutions` ausgelesen werden.

```
int GetResolutions(DWORD *pValue, unsigned int nSize)
```

Dieser Funktion muss ein Feld von DWORD-Variablen übergeben werden. In dieses Feld werden dann alle möglichen Auflösungen eingetragen. Zurzeit sind nur maximal 6 verschiedene Auflösungen möglich. Ist die Größe des Feldes zu klein wird

ERROR_SETGETFUNCTIONS_SIZE_TOO_LOW zurückgegeben, sonst die Anzahl der eingetragenen Auflösungen.

Der Rückgabewert kann einer der allgemeinen oder der folgenden Rückgabewerte sein (siehe Kapitel 2.2 „Allgemeine Rückgabewerte der Funktionen“):

| Konstante für den Rückgabewert | Wert | Beschreibung |
|------------------------------------|------|---|
| ERROR_SETGETFUNCTIONS_SIZE_TOO_LOW | -156 | Die Größe des übergebenen Feldes ist zu klein |

Für die scanCONTROL 28xx gilt: Je größer die Auflösung der Profile ist, desto geringer ist die maximale Profilfrequenz (siehe Kapitel „Maximum Frequencies of Profile Measurements“ in der „QuickReference.html“ für den scanCONTROL2800).

Die Auflösung kann nur dann geändert werden, wenn keine Profile übertragen werden. Außerdem werden bei `SetResolution` alle Einstellungen für das `PartialProfile` gelöscht (siehe Kapitel 2.13 „PartialProfile-Funktionen“).

2.9.8. Profile container size

```
int GetMaxProfileContainerSize(unsigned int *pMaxWidth, unsigned int
*pMaxHeight)
```

Abfragen der maximalen `ProfileContainerSize` für den Container-Mode. (siehe Kapitel 2.8.13 „Rearrangement profile“).

Ist die maximale Breite 64, so wird der Container-Mode nicht von dem `scanCONTROL` unterstützt.

```
int GetProfileContainerSize(unsigned int *pWidth, unsigned int *pHeight)
int SetProfileContainerSize(unsigned int nWidth, unsigned int nHeight)
```

Abfragen oder Setzen der Größe des Containers für den Container-Mode.

Die Breite wird automatisch beim Aufruf von `SetFeature(FEATURE_FUNCTION_REARRANGEMENT_PROFILE)` gesetzt (siehe Kapitel 2.8.13 „Rearrangement profile“).

Die Höhe kann frei zwischen 0 und der maximal möglichen Höhe gewählt werden und entspricht der Anzahl von Profilen in dem Container übertragen werden.

Die Container-Höhe darf nicht höher als die dreifache Profilrate (siehe Kapitel 0 „Shutter time“) sein, da sichergestellt sein muss, dass mindestens alle 3 Sekunden ein Container übertragen wird. Sonst kann es zu erheblichen Ausfällen kommen.

Werden nicht alle Parameter benötigt, kann für die nicht benötigten alternativ auch `NULL` übergeben werden.

Der Rückgabewert kann einer der allgemeinen oder der folgenden Rückgabewerte sein (siehe Kapitel 2.2 „Allgemeine Rückgabewerte der Funktionen“):

| Konstante für den Rückgabewert | Wert | Beschreibung |
|---|------|--|
| <code>ERROR_SETGETFUNCTIONS_WRONG_PROFILE_SIZE</code> | -157 | Die Größe für den Container ist falsch |
| <code>ERROR_SETGETFUNCTIONS_MOD_4</code> | -158 | Die Container-Breite ist nicht durch 4 Teilbar |

Ist „Verbinden von aufeinanderfolgenden Profilen“ aktiviert (siehe Kapitel 2.8.13 „Rearrangement profile“) muss die Höhe * Breite eines Bildes ein ganzzahliges vielfaches von 16384 sein. Wird versucht einen anderen Höhenwert einzustellen, wird die Höhe automatisch auf den nächsten passenden Wert gesetzt. Zusätzlich wird der Fehlerwert `GENERAL_FUNCTION_CONTAINER_MODE_HEIGHT_CHANGED` ausgegeben um auf die Änderung aufmerksam zu machen.

2.9.9. Laden und Speichern der Usermodes

Laden und Speichern der Usermodes. In einem Usermode können alle Einstellungen eines scanCONTROL gespeichert werden, so dass nach einem Reset oder Neustart sofort alle Einstellungen wieder aktiv sind. Dies ist vor allem bei Postprocessing-Anwendungen sinnvoll. Das Laden der Usermodes kann nicht während einer aktiven Profil/Container-Übertragung durchgeführt werden.

Usermode 0 kann nur geladen werden, da er die Standardeinstellungen enthält.

```
int GetActualUserMode(unsigned int *pActualUserMode,
                     unsigned int *pUserModeCount);
```

Auslesen der verfügbaren Usermodes. `pActualUserMode` ist ein Pointer zu einem Feld mit Integer werten für die verfügbaren Usermodes, `pUserModeCount` ist die Größe des übergebenen Feldes. Die scanCONTROL 28xx unterstützen 4 und die scanCONTROL 26xx/27xx/29xx 16 Usermodes.

```
unsigned int UserModes[10];

//Abfragen der vorhandenen Usermodes
if(pInterfaceLLT->GetActualUserMode(&UserModes, sizeof(ErrorString)) >
GENERAL_FUNCTION_NOT_AVAILABLE)
{
    //Auswertung des Usermodes
}
```

```
int ReadWriteUserModes(int nWrite, unsigned int nUserMode);
```

Laden oder Speichern eines Usermodes. Ist `nWrite` 0 wird der mit `nUserMode` angegebene Usermode geladen, ansonsten werden die aktuellen Einstellungen unter diesem Usermode gespeichert. Nach dem Laden eines Usermodes muss ein Disconnect und wieder Connect ausgeführt werden.

| Konstante für den Rückgabewert | Wert | Beschreibung |
|---|------|--|
| ERROR_SETGETFUNCTIONS_USER_MODE_TOO_HIGH | -160 | Die angegebene Usermode-Nummer steht nicht zur Verfügung |
| ERROR_SETGETFUNCTIONS_USER_MODE_FACTORY_DEFAULT | -161 | Usermode 0 kann nicht überschrieben werden (Standardeinstellungen) |

```
//Speichern des Usermodes 1
if(pInterfaceLLT->ReadWriteUserModes(1, 1) >
GENERAL_FUNCTION_NOT_AVAILABLE)
{
    //Usermode wurde erfolgreich gespeichert
}

//Laden des Usermodes 1
if(pInterfaceLLT->ReadWriteUserModes(0, 1) >
GENERAL_FUNCTION_NOT_AVAILABLE)
{
    //Usermode wurde erfolgreich geladen
}
```

```
int SaveGlobalParameter(void);
```

Nur sinnvoll bei Ethernet Sensoren, da hiermit die IP-Einstellungen gespeichert werden.

2.9.10. Ethernet Heartbeat timeout

```
int SetEthernetHeartbeatTimeout(DWORD Value)
int GetEthernetHeartbeatTimeout(DWORD *pValue)
```

Setzen und Auslesen des Heartbeat Timeouts in Millisekunden zur Überwachung der Kommunikations-Schnittstelle zwischen LLT.dll und dem scanCONTROL. Der eigentliche Timeout-Wert liegt dreimal höher als der eingestellte Heartbeat Timeout.

Läuft der Timeout ohne den Heartbeat ab, wird Kommunikation automatisch vom Sensor aus abgebrochen. Die LLT.dll schickt in diesem Fall eine Message an ein registriertes Fenster (siehe Kapitel 2.10.2 Message). Das Ändern von Parametern gibt danach Fehlerwerte zurück. Der Heartbeat Timeout kann zwischen 500 und 1.000.000.000 ms liegen.

Diese Funktion steht nur bei scanCONTROL mit Ethernet-Schnittstelle zur Verfügung.

Das Heartbeat Timeout muss nur dann geändert werden, wenn die Applikation, welche die LLT.dll verwendet, debuggt werden soll. Da in diesem Fall die LLT.dll angehalten wird und keinen weiteren Heartbeat schicken kann. Hierfür empfehlen wir einen Wert von 200000ms.

Der Rückgabewert kann einer der allgemeinen oder der folgenden Rückgabewerte sein (siehe Kapitel 2.2 „Allgemeine Rückgabewerte der Funktionen“):

| Konstante für den Rückgabewert | Wert | Beschreibung |
|--|------|---|
| ERROR_SETGETFUNCTIONS_HEARTBEAT_TOO_HIGH | -162 | Der Parameter für den Heartbeat Timeout ist zu groß |

2.9.11. HoldBuffersForPolling

```
int GetHoldBuffersForPolling(unsigned int *puiHoldBuffersForPolling)
int SetHoldBuffersForPolling(unsigned int uiHoldBuffersForPolling)
```

Abfragen oder Setzen der Anzahl von Profilen, welche in der LLT.dll für das Abholen mit GetActualProfile (siehe Kapitel 2.11.5 „Get actual profile“) vorgehalten werden sollen.

Je größer die Anzahl ist, desto mehr Profile werden zwischengespeichert und die Häufigkeit von Profilausfällen bei dem Abholen mit GetActualProfile wird verringert.

| Bit | Funktion |
|------|--------------------------------|
| 7..0 | Anzahl der vorgehalten Profile |

Die Anzahl kann maximal halb so groß wie die Anzahl der Puffer im Treiber sein (siehe Kapitel 2.9.2 „Buffer count“).

Der Rückgabewert kann einer der allgemeinen oder der folgenden Rückgabewerte sein (siehe Kapitel 2.2 „Allgemeine Rückgabewerte der Funktionen“):

| Konstante für den Rückgabewert | Wert | Beschreibung |
|--|------|--|
| ERROR_SETGETFUNCTIONS_WRONG_BUFFER_COUNT | -150 | Die Anzahl der gewünschten Puffer liegt nicht im Bereich ≥ 2 und ≤ 200 |

2.10. Register-Funktionen

Funktionen zum Registrieren eines Callbacks für Profile und einer Message für Fehlermeldungen.

2.10.1. Callback

```
int RegisterCallback(TCallbackType CallbackType,
                   void *pLLTProfileCallback, void *pUserData)
```

Registrieren eines Callbacks vom Typ `TNewProfile_s` oder `TNewProfile_c` welcher immer dann aufgerufen wird wenn ein neues Profil/Container empfangen wurde. Dieser Callback muss nur dann registriert werden, wenn er verwendet werden soll.

Mit Hilfe des Parameters `CallbackType` wird die Aufrufkonvention des Callbacks festgelegt. Stimmt die Aufrufkonvention nicht mit der Aufrufkonvention der eigenen Callback-Funktion überein kann es zu Programmabstürzen kommen.

| CallbackType | Wert | Beschreibung |
|--------------|------|---|
| STD_CALL | 0 | Der Callback arbeitet mit <code>stdcall</code> (<code>TNewProfile_s</code>) |
| C_DECL | 1 | Der Callback arbeitet mit <code>cdecl</code> (<code>TNewProfile_c</code>) |

Der Parameter `pUserData` dient zur Unterscheidung von welcher scanCONTROL-Instanz der Callback aufgerufen wurde. Es kann z.B. der Pointer zu einer Klasse oder eine Nummer übergeben werden.

Wird dieser Funktion `NULL` als `pLLTProfileCallback` übergeben, wird der Callback wieder deaktiviert. Wobei darauf zu achten ist, das die Aufrufkonvention auch hier korrekt mit angegeben werden muss.

Weitere Informationen zu diesem Thema sind in den Kapiteln 2.11 „Profilübertragungs-Funktionen“ und 3 „Profil-/Container/Video-Übertragung“ zu finden.

```
typedef void (_stdcall *TNewProfile_s)(const unsigned char *pData,
                                       unsigned int nSize, void *pUserData);
typedef void (_cdecl *TNewProfile_c)(const unsigned char *pData,
                                     unsigned int nSize, void *pUserData);
```

Diese Callbacks werden, wenn sie registriert wurden, nach dem Empfangen eines Profils/Containers aufgerufen und besitzt als Parameter einen Pointer auf die Profil-/Container-Daten, die dazugehörige Größe des Datenfeldes und einen `pUserData`-Parameter. Mit dem `pUserData`-Parameter kann zum Beispiel unterschieden werden von welchem scanCONTROL das Profil / der Container stammt.

Der Callback ist für die Verarbeitung von Profilen/Containern mit einer hohen Profilfrequenz gedacht. Innerhalb des Callback können die Profile/Container in einen Puffer für eine spätere oder zum Callback synchrone oder asynchrone Verarbeitung kopiert werden. Eine Verarbeitung innerhalb des Callbacks ist nicht zu empfehlen, da für die Zeit die der Callback zur Verarbeitung benötigt die LLT.dll keine neuen Profile/Container vom Treiber abholen kann. Unter Umständen kann es dadurch zu Profil-/Container-Ausfällen kommen.

Die Profil-/Container-Daten in dem vom Callback übergebenen Puffer dürfen nicht verändert werden.

Die Profilkonfiguration des Pointers kann über die Funktion `SetProfileConfig` eingestellt werden und gilt gleichzeitig auch für das Speichern von Profilen/Containern (siehe Kapitel 2.9.6 „Profile config“).

```
#include <vector>
HANDLE hProfileEvent;
//Anlegen eines Puffers fuer ein Profil mit der maximalen Profilgroesse
std::vector<unsigned char> ProfileBuffer(1024*64);

void GetProfileFromCallback()
{
    //Erstellen eines Events
    hProfileEvent = CreateEvent(NULL, true, false, "ProfileEvent");

    pInterfaceLLT->RegisterCallback(STD_CALL, (void*)NewProfile_s, NULL);

    //Aktivieren der Profiluebertragung
    if(pInterfaceLLT->TransferProfiles(NORMAL_TRANSFER, true)
        <= GENERAL_FUNCTION_NOT_AVAILABLE)
        return;

    //Warten auf ein Event vom Profil-Callback
    if(WaitForSingleObject(hProfileEvent, 1000) != WAIT_OBJECT_0)
    {
        //Fehler beim warten auf den Callback
        return;
    }
    //Auswerten des Profiles

    //Deaktivieren der Profiluebertragung
    if(pInterfaceLLT->TransferProfiles(NORMAL_TRANSFER, false)
        <= GENERAL_FUNCTION_NOT_AVAILABLE)
        return;
}

void CALLBACK NewProfile_s(const unsigned char *pData, unsigned int nSize,
                          void *pUserData)
{
    if(ProfileBuffer.size() >= nSize)
    {
        //Wenn die Profil kleiner gleich der Puffergroesse ist:
        //Kopieren des Profiles in den Puffer
        memcpy(&ProfileBuffer[0], pData, nSize);
        SetEvent(hProfileEvent);
    }
}
```


2.10.2. Message

```
int RegisterErrorMsg(UINT Msg, HWND hWnd, WPARAM WParam)
```

Registrieren einer Fehler-Message welche bei Fehlern gesendet wird.

| Fehlercode im LPARAM | Wert | Beschreibung |
|----------------------|------|--|
| ERROR_SERIAL_COMM | 1 | Fehler während der seriellen Datenübertragung. Eventuell ist die Profilfrequenz zu hoch. |
| ERROR_SERIAL_LLT | 7 | scanCONTROL konnte Kommando nicht verstehen oder es wurde ein Parameter außerhalb des Gültigkeitsbereiches gesendet. |
| ERROR_CONNECTIONLOST | 10 | Die Verbindung zum scanCONTROL wurde unterbrochen (scanCONTROL wurde Abgeschaltet, reseted oder das Ethernet-Kabel wurde entfernt). Bitte senden sie ein „Disconnect“ aus um sich neu verbinden zu können. Diese Message wird nur bei einer Verbindung über Ethernet gesendet. |
| ERROR_STOPSAVING | 100 | Das Speichern von Profilen ist beendet (maximale Dateigröße erreicht). |

2.11. Profilübertragungs-Funktionen

Beschreibung der Funktionen für die Profilübertragung. Genauer wird darauf im Kapitel 3 „Profil-/Container/Video-Übertragung“ eingegangen.

Beispiele zum Übertragen von Profilen mit unterschiedlichen Profilkonfigurationen und das Umrechnen der Profildaten in Millimeter sind im Kapitel 4 „LLT2800Samples“ zu finden.

2.11.1. Transfer profiles

```
int TransferProfiles(int TransferProfileType, int nEnable);
```

Funktion zum Starten oder Beenden der Profilübertragung.

Der Parameter `TransferProfileType` gibt an, ob eine kontinuierliche oder eine bedarfsmäßige Übertragung aktiviert werden soll.

| TransferProfileType | Wert | Beschreibung |
|-----------------------|------|---|
| NORMAL_TRANSFER | 0 | Aktivieren einer kontinuierlichen Übertragung von Profilen |
| SHOT_TRANSFER | 1 | Aktivieren einer Bedarfsmäßigen Übertragung von Profilen (die Übertragung wird immer per <code>MultiShot</code> aktiviert) |
| NORMAL_CONTAINER_MODE | 2 | Aktivieren einer kontinuierlichen Übertragung im Container-Mode |
| SHOT_CONTAINER_MODE | 3 | Aktivieren einer Bedarfsmäßigen Übertragung im Container-Mode (die Übertragung wird immer per <code>MultiShot</code> aktiviert) |

Der Parameter `nEnable` gibt an, ob eine Übertragung gestartet oder beendet werden soll. Nach dem starten einer Übertragung kann es bis zu 100 ms dauern ehe die ersten Profile/Container per Callback ankommen oder per `GetActualProfile` abgeholt werden können.

Wird eine Übertragung beendet, wartet die Funktion automatisch, bis der Treiber alle Puffer zurückgegeben hat.

Soll eine Übertragung im Container-Mode gestartet werden (siehe Kapitel 2.8.13 „Rearrangement profile“) ist darauf zu achten das die Anzahl der verwendeten Puffer maximal 4 beträgt (siehe Kapitel 2.9.2 „Buffer count“). Sonst kann es zu einem sehr langsamen starten der Profilübertragung und eines sehr hohen Speicherverbrauches kommen. Werden sehr große Container verwendet, reichen auch 3 Puffer.

Der Rückgabewert ist die Größe eines Profiles/Containers. Ist die Größe kleiner oder gleich `GENERAL_FUNCTION_NOT_AVAILABLE` ist es einer der allgemeinen oder der folgenden Rückgabewerte (siehe Kapitel 2.2 „Allgemeine Rückgabewerte der Funktionen“):

| Konstante für den Rückgabewert | Wert | Beschreibung |
|--|------|--|
| <code>ERROR_PROFTRANS_PACKET_SIZE_TOO_HIGH</code> | -107 | Die Paketgröße ist größer als die verfügbare -> mit <code>SetPacketSize</code> eine niedrigere Paketgröße einstellen |
| <code>ERROR_PROFTRANS_CREATE_BUFFERS</code> | -108 | Die Puffer für den Treiber konnten nicht ordnungsgemäß angelegt werden -> ev. PC neu starten |
| <code>ERROR_PROFTRANS_WRONG_PACKET_SIZE_FOR_CONTAINER</code> | -109 | Es kann für die gewählten Container-Einstellungen keine passende Paketgröße gefunden werden. Bitte erhöhen Sie die Paketgröße (siehe Kapitel 2.9.5 Packet size auf Seite 24) |

2.11.2. Transfer video stream

```
int TransferVideoStream(int TransferVideoType, int nEnable,
                        unsigned int *pWidth, unsigned int *pHeight)
```

Funktion zum Starten oder Beenden der Übertragung von Video-Bildern des Bildsensors. Der Parameter `TransferVideoType` gibt den verwendeten Übertragungsmodus an.

| TransferVideoType | Wert | Beschreibung |
|---------------------------|------|-------------------------------|
| <code>VIDEO_MODE_0</code> | 0 | Verkleinertes Bild der Matrix |
| <code>VIDEO_MODE_1</code> | 1 | Vollständiges Bild der Matrix |

Die Größe der übertragenen Bilder von der Matrix werden in die Parametern `pWidth` und `pHeight` kopiert.

Zu beachten ist, dass die Video-Bilder nur mit maximal 25 Bildern pro Sekunde übertragen werden können. Die Werte für die `Shutter time` und `Idle time` müssen dem entsprechend geändert werden (siehe Kapitel 0 „Shutter time“ und Kapitel 2.8.6 „Idle time“).

Die `Packet size` muss für die `scanCONTROL 28xx` 4096 betragen und für die `scanCONTROL 26xx/27xx/29xx` größer oder gleich 2048 sein.

Video-Bilder können nur mit `GetActualProfile` abgeholt. Per `Callback` stehen sie nicht zur Verfügung.

Video Bilder können nur einzeln als Bitmap gespeichert werden (siehe Kapitel 2.16.1. „Speichern von Profilen“).

Der Rückgabewert ist die Größe eines Video Bildes. Ist die Größe kleiner oder gleich `GENERAL_FUNCTION_NOT_AVAILABLE` ist es einer der allgemeinen oder der folgenden Rückgabewerte (siehe Kapitel 2.2 „Allgemeine Rückgabewerte der Funktionen“):

| Konstante für den Rückgabewert | Wert | Beschreibung |
|---|------|--|
| <code>ERROR_PROFTRANS_PACKET_SIZE_TOO_HIGH</code> | -107 | Die Paketgröße ist größer als die verfügbare -> mit <code>SetPacketSize</code> eine niedrigere Paketgröße einstellen |
| <code>ERROR_PROFTRANS_CREATE_BUFFERS</code> | -108 | Die Puffer für den Treiber konnten nicht ordnungsgemäß angelegt werden -> ev. PC neu starten |

2.11.3. Multi shot

Mit Hilfe der Funktionen `MultiShot` ist es möglich nur ein Profil/Container oder eine bestimmte Menge an Profilen/Containern zu übertragen.

Bei dem `scanCONTROL 28xx` steht dieses Feature steht erst ab einer DSP-Firmwareversion von 10 zur Verfügung.

```
int MultiShot(unsigned int nCount)
```

Anfordern von mehreren Profilen/Containern. Die Anzahl der Profile/Container wird in dem Parameter `nCount` übergeben. Es können zwischen 1 und 65535 Profile/Container angefordert werden.

Wird 0 übergeben wird der interne Zähler für die noch ausstehenden Profile/Container wieder auf 0 gesetzt -> es kann eine neue Anforderung ausgelöst werden.

Um `MultiShot` nutzen zu können muss beim starten der Übertragung der `SHOT_TRANSFER-` oder der `SHOT_CONTAINER_MODE-Mode` ausgewählt worden sein.

Der Rückgabewert kann einer der allgemeinen oder der folgenden Rückgabewerte sein (siehe Kapitel 2.2 „Allgemeine Rückgabewerte der Funktionen“):

| Konstante für den Rückgabewert | Wert | Beschreibung |
|---|------|---|
| <code>ERROR_PROFTRANS_SHOTS_NOT_ACTIVE</code> | -100 | Der <code>SHOT_TRANSFER-Mode</code> oder der <code>SHOT_CONTAINER_MODE-Mode</code> ist nicht aktiviert -> Profilübertragung neu starten |
| <code>ERROR_PROFTRANS_SHOTS_COUNT_TOO_HIGH</code> | -101 | Die Anzahl der angeforderten Profile/Container ist größer als 65535 |
| <code>ERROR_PROFTRANS_MULTIPLE_SHOTS_ACTIV</code> | -111 | Eine <code>MultiShot</code> Anforderung ist aktiv -> kann mit <code>MultiShot(0)</code> abgebrochen werden |

2.11.4. Get profile

```
int GetProfile();
```

Übertragen eines Profiles über die serielle Schnittstelle. Diese Funktion gibt es nur für die serielle Schnittstelle.

2.11.5. Get actual profile

```
int GetActualProfile(unsigned char *pBuffer, unsigned int nBuffersize,
                    TProfileConfig ProfileConfig, unsigned int *pLostProfiles)
```

Abholen des aktuellen Profils/Containers/Video-Bildes. Dafür muss der Funktion ein Puffer übergeben werden, in den das Profil, der Container oder das Video-Bild kopiert wird. Über den Parameter `ProfileConfig` kann die für diese Abfrage gewünschte Profilkonfiguration (siehe Kapitel 3 Profil-/Container/Video-Übertragung und Kapitel 2.9.6 „Profile config“) ausgewählt werden. Ist der Container-Mode aktiviert können die Container nur mit `PROFILE` abgeholt werden.

Mit Hilfe des Pointers `pLostProfiles` kann die Anzahl der verloren gegangenen Profile/Container abgefragt werden. Dieser Wert ist größer 0, wenn zwischen zwei Aufrufen der Funktion mehrere Profile/Container empfangen wurden. Wird dieser Parameter nicht benötigt, kann alternativ auch `NULL` übergeben werden.

Mit `HoldBuffersForPolling` (siehe Kapitel 2.9.11 „HoldBuffersForPolling“) können in der LLT.dll mehrere Profile für das Abholen mit `GetActualProfile` gespeichert werden. Dadurch können die Profilverluste durch das Polling verringert werden. Es wird immer das älteste Profil aus dem internen Puffer ausgegeben. Ist der interne Puffer leer wird die Fehlermeldung `ERROR_PROFTRANS_NO_NEW_PROFILE` zurückgegeben.

Der Rückgabewert ist die Anzahl der in den Puffer kopierten Bytes. Ist die Anzahl kleiner oder gleich `GENERAL_FUNCTION_NOT_AVAILABLE` ist es einer der allgemeinen oder der folgenden Rückgabewerte (siehe Kapitel 2.2 „Allgemeine Rückgabewerte der Funktionen“):

| Konstante für den Rückgabewert | Wert | Beschreibung |
|---|------|---|
| <code>ERROR_PROFTRANS_WRONG_PROFILE_CONFIG</code> | -102 | Kann das geladen Profil nicht in die gewünschte Profilkonfiguration konvertieren |
| <code>ERROR_PROFTRANS_FILE_EOF</code> | -103 | Das Dateiende beim Laden von Profilen ist erreicht |
| <code>ERROR_PROFTRANS_NO_NEW_PROFILE</code> | -104 | Es ist seit dem letzten Aufruf von <code>GetActualProfile</code> kein neues Profil angekommen |
| <code>ERROR_PROFTRANS_BUFFER_SIZE_TOO_LOW</code> | -105 | Die Puffergröße des übergebenen Puffers ist zu klein |
| <code>ERROR_PROFTRANS_NO_PROFILE_TRANSFER</code> | -106 | Die Profilübertragung ist nicht gestartet und es wird keine Datei geladen |

Näheres zur Profilübertragung im Kapitel 3 „Profil-/Container/Video-Übertragung“.

2.11.6. Trigger Profile

```
int TriggerProfile();
```

Auslösen einer Profilaufnahme per Befehl. Dazu ist es notwendig, dass der scanCONTROL für den externen Trigger Modus konfiguriert ist. Die Trigger Eingänge sollten nicht angeschlossen sein.

2.11.7. Trigger Container

```
int TriggerContainer();
int TriggerContainerEnable();
int TriggerContainerDisable();
```

Auslösen eines Containers per Befehl. Wenn der der Sensor im Frametrigger Modus steht (s.OpManPartB.html#...?) dann kann mit TriggerContainer der Trigger ausgelöst werden. Wenn der Sensor nicht im Frametrigger Modus steht, dann muss der Software Containertrigger erst mit TriggerContainerEnable aktiviert werden. Der Frametrigger Eingang sollte nicht angeschlossen sein.

2.11.8. Konvertieren von Profil-Daten

```
int ConvertProfile2Values(const unsigned char *pProfile,
    unsigned int nResolution, TProfileConfig ProfileConfig,
    TScannerType ScannerType, unsigned int nReflection, int bConvertToMM,
    unsigned short *pWidth, unsigned short *pMaximum,
    unsigned short *pThreshold, double *pX, double *pZ,
    unsigned int *pM0, unsigned int *pM1)

int ConvertPartProfile2Values(const unsigned char *pProfile,
    TPartialProfile *pPartialProfile, TScannerType ScannerType,
    unsigned int nReflection, int bConvertToMM,
    unsigned short *pWidth, unsigned short *pMaximum,
    unsigned short *pThreshold, double *pX, double *pZ,
    unsigned int *pM0, unsigned int *pM1);
```

Konvertieren von Profilen oder partiellen Profilen in Millimeter-Werte für die Positions-Koordinate und die Abstands-Koordinate. Außerdem können alle anderen enthaltenen Informationen extrahiert werden.

Es gibt zwei Versionen der Funktion, eine für normale Profile und eine für das PARTIAL_PROFILE-Format.

| Parameter | Beschreibung |
|-------------------------------|---|
| const unsigned char *pProfile | Pointer zu dem Profil |
| unsigned int nResolution | Punkte pro Profil (64 ... 1024) |
| TProfileConfig ProfileConfig | Profil Konfiguration (PURE_PROFILE ... PROFILE) |
| TScannerType ScannerType | Messbereich und Typ des scanCONTROLS (siehe Kapitel 2.7.3 auf Seite 15) |
| unsigned int nReflection | Auszulesender Streifen (0 bis 3) |
| int bConvertToMM | Konvertieren der Positions- und Abstands-Koordinaten in Millimeter (0 = deaktiviert, 1 = aktiviert) |

| | |
|----------------------------------|---|
| TPartialProfile *pPartialProfile | PartialProfile |
| unsigned short *pWidth | Pointer zu einem Array für die Reflektionsbreiten |
| unsigned short *pMaximum | Pointer zu einem Array für die maximalen Intensitäten |
| unsigned short *pThreshold | Pointer zu einem Array für die Thresholds |
| double *pX | Pointer zu einem Array für die Positions-Koordinaten |
| double *pZ | Pointer zu einem Array für die Abstands-Koordinaten |
| unsigned int *pM0 | Pointer zu einem Array für die M0s |
| unsigned int *pM1 | Pointer zu einem Array für die M1s |

Die Arrays müssen mindestens die Größe der Auflösung (Punkte pro Profile) bzw. des PointCounts bei PARTIAL_PROFILE besitzen.

Werden nicht alle Informationen benötigt, können für die nicht benötigten Informationen anstatt des Arrays eine NULL übergeben werden.

Die Funktionen führen automatisch einen Test durch, welche Informationen in den jeweiligen Profilen vorhanden sind.

Ist der Rückgabewert größer 0 war die Funktion erfolgreich und in den einzelnen Bits des Rückgabewertes sind die gültigen Arrays codiert.

| Gesetztes Bit | Konstante für das Bit | Beschreibung |
|---------------|-----------------------|--|
| 8 | CONVERT_WIDTH | Das Array für die Reflektionsbreite wurde mit Daten gefüllt |
| 9 | CONVERT_MAXIMUM | Das Array für die maximalen Intensitäten wurde mit Daten gefüllt |
| 10 | CONVERT_THRESHOLD | Das Array für die Thresholds wurde mit Daten gefüllt |
| 11 | CONVERT_X | Das Array für die Positions-Koordinaten wurde mit Daten gefüllt |
| 12 | CONVERT_Z | Das Array für die Abstands-Koordinaten wurde mit Daten gefüllt |
| 13 | CONVERT_M0 | Das Array für die M0s wurde mit Daten gefüllt |
| 14 | CONVERT_M1 | Das Array für die M1s wurde mit Daten gefüllt |

Ist die Anzahl kleiner oder gleich GENERAL_FUNCTION_NOT_AVAILABLE ist es einer der allgemeinen oder der folgenden Rückgabewerte (siehe Kapitel 2.2 „Allgemeine Rückgabewerte der Funktionen“):

| Konstante für den Rückgabewert | Wert | Beschreibung |
|--|------|---|
| ERROR_PROFTRANS_REFLECTION_NUMBER_TOO_HIGH | -110 | Die Nummer der gewünschten Streifens ist größer 3 |

Für weitere Informationen siehe Kapitel 3 „Profil-/Container/Video-Übertragung“.

2.12. Is-Funktionen

Funktionen zum Abfragen von Zuständen und Verbindungen.

```
int IsInterfaceType(int iInterfaceType)
```

Ist der scanCONTROL über die Schnittstelle vom Typ „iInterfaceType“ verbunden? Gültige Interface-Typen sind:

| Konstante für iInterfaceType | Wert | Beschreibung |
|------------------------------|------|---|
| INTF_TYPE_SERIAL | 1 | Eine Verbindung mittels der seriellen Schnittstelle |
| INTF_TYPE_ETHERNET | 3 | Eine Verbindung mittels Ethernet |

```
int IsTransferringProfiles()
```

Überträgt der scanCONTROL momentan Daten?

Der Rückgabewert kann einer der folgenden Rückgabewerte sein:

| Konstante für den Rückgabewert | Wert | Beschreibung |
|--------------------------------|------|---|
| IS_FUNC_YES | 1 | Abgefragter Zustand oder Verbindung ist aktiv |
| IS_FUNC_NO | 0 | Abgefragter Zustand oder Verbindung ist nicht aktiv |

2.13. PartialProfile-Funktionen

Das scanCONTROL bietet die Möglichkeit das übertragene Profil einzuschränken. Der Vorteil von diesem Verfahren ist eine geringere Größe der übertragenen Daten. Außerdem können damit nicht benötigte Bereiche eines Profils schon direkt im scanCONTROL weg geschnitten werden.

Dieses Feature steht bei dem scanCONTROL 28xx erst ab einer DSP-Firmwareversion von 13 zur Verfügung und kann nicht mit dem Container-Mode kombiniert werden.

Beispiele zum Übertragen von Profilen mit „Partial Profile“ sind im Kapitel 4 „LLT2800Samples“ zu finden.

2.13.1. GetPartialProfileUnitSize

```
int GetPartialProfileUnitSize(unsigned int *pUnitSizePoint,
                             unsigned int *pUnitSizePointData)
```

Diese Funktion gibt die Schrittweiten zum Einstellen des partiellen Profils zurück. Ist der Parameter pUnitSizePoint gleich der Resolution des uneingeschränkten Profils wird dieses Feature noch nicht von der Firmware-Version Ihres scanCONTROL's unterstützt.

2.13.2. Get/SetPartialProfile

```
int GetPartialProfile(TPartialProfile *pPartialProfile)
int SetPartialProfile(TPartialProfile *pPartialProfile)
```

Mit Hilfe dieser Funktion kann die partielle Profilübertragung des scanCONTROL's eingestellt werden. Vorher muss die Profile Konfiguration auf PARTIAL_PROFILE gestellt werden (siehe Kapitel 2.9.6 „Profile config“).

| Parameter | Bedeutung |
|-----------------|--|
| nStartPoint | Nummer des ersten zu übertragenden Punktes |
| nStartPointData | Erstes Byte der Punkte |

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| nPointCount | Anzahl der zu übertragenden Punkte |
| nPointDataWidth | Anzahl der Bytes pro Punkt |

Alle Parameter der SetPartialProfile Funktion müssen immer ein Vielfaches der jeweiligen nUnitSize der Funktion GetPartialProfileUnitSize sein.

Der Rückgabewert kann einer der allgemeinen oder der folgenden Rückgabewerte sein (siehe Kapitel 2.2 „Allgemeine Rückgabewerte der Funktionen“):

| Konstante für den Rückgabewert | Wert | Beschreibung |
|--|------|---|
| ERROR_PARTPROFILE_NO_PART_PROF | -350 | Die Profilkonfiguration ist nicht auf PARTIAL_PROFILE eingestellt -> SetProfileConfig(PARTIAL_PROFILE); aufrufen |
| ERROR_PARTPROFILE_TOO_MUCH_BYTES | -351 | Die Anzahl der Bytes pro Punkt ist zu hoch -> nStartPointData oder nPointDataWidth ändern |
| ERROR_PARTPROFILE_TOO_MUCH_POINTS | -352 | Die Anzahl der Punkte ist zu hoch -> nStartPoint oder nPointCount ändern |
| ERROR_PARTPROFILE_NO_POINT_COUNT | -353 | nPointCount oder nPointDataWidth ist 0 |
| ERROR_PARTPROFILE_NOT_MOD_UNITSIZE_POINT | -354 | nStartPoint oder nPointCount sind kein vielfaches von nUnitSizePoint (siehe Kapitel GetPartialProfileUnitSize 2.13.1 „GetPartialProfileUnitSize“) |
| ERROR_PARTPROFILE_NOT_MOD_UNITSIZE_DATA | -355 | nStartPointData oder nPointDataWidth sind kein vielfaches von nUnitSizePointData (siehe Kapitel GetPartialProfileUnitSize 2.13.1 „GetPartialProfileUnitSize“) |

Der Aufbau eines Profiles ist in Kapitel 3.1 „Beschreibung der Profil-Daten“ beschrieben. Im Normalfall werden immer nur die Position (X-Wert) und der Abstand (Z-Wert) des ersten Streifens benötigt.

2.14. Time-Funktionen

```
void Timestamp2TimeAndCount(const unsigned char *pTimestamp,
                           double *pTimeShutterOpen, double *pTimeShutterClose,
                           unsigned int *pProfileCount)
```

Diese Funktion wertet den gesamten Timestamp eines Profils aus. Sie gibt den Timestamp des Anfangs und des Endes der Belichtung und die fortlaufende Profilnummer zurück.

```
void Timestamp2CmmTriggerAndInCounter(const unsigned char *pTimestamp,
                                      unsigned int *pInCounter, bool *pCmmTrigger,
                                      bool *pCmmActive, unsigned int *pCmmCount)
```

Diese Funktion wertet nur den optionalen Teil des Timestamps eines Profils aus. Sie gibt den Zählerstand des internen Zählers, die `CmmTrigger` und `CmmActive` Flags sowie den CMM-Trigger-Zähler zurück.

Das `CmmTrigger` Flag ist immer in dem Profil gesetzt in welchem auch ein CMM Triggerimpuls ausgegeben wurde. Das `CmmActive` Flag ist immer gesetzt wenn der CMM-Trigger im Allgemeinen aktiviert ist.

Für nicht benötigte Parameter kann alternativ auch `NULL` übergeben werden.

```
#include <vector>

DWORD Resolution = 0;
double ShutterOpen, ShutterClose;
unsigned int ProfileCount, InCounter, CmmCount;
bool CmmTrigger, CmmActive;

//Abfragen der Aufloesung
pInterfaceLLT->GetResolution(&Resolution);

//Erstellen eines Puffers fuer die Profile
std::vector<unsigned char> ProfilData((Resolution * 4) + 16);

if(pInterfaceLLT->GetActualProfile
    (&ProfilData[0], ProfilData.size(), PURE_PROFILE, NULL) ==
    ProfilData.size())
{
    //Dekodieren des Zeitstempels und des Profil-Zaehlers
    pInterfaceLLT->Timestamp2TimeAndCount(&ProfilData[(Resolution * 4)],
        &ShutterOpen, &ShutterClose, ProfileCount);

    //Dekodieren des optionalen Zaehlers
    pInterfaceLLT->Timestamp2CmmTriggerAndInCounter(
        &ProfilData[(Resolution * 4)], &InCounter, &CmmTrigger, &CmmActive,
        &CmmCount);
}
```

2.15. Postprocessing-Funktionen

Durch das Postprocessing kann das scanCONTROL mehrere Module auf die Profile anwenden. Diese Module stehen nur in besonderen Optionen des scanCONTROL's zur Verfügung. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der entsprechenden Dokumentation.

2.15.1. Read/Write Postprocessing Parameter

```
int ReadPostProcessingParameter(DWORD *pParameter, unsigned int nSize)
int WritePostProcessingParameter(DWORD *pParameter, unsigned int nSize)
```

Lesen oder Schreiben der aktuellen Postprocessing-Parameter. Diese Parameter können maximal 1024 DWORD's lang sein.

Der Rückgabewert kann einer der allgemeinen Rückgabewerte sein (siehe Kapitel 2.2 „Allgemeine Rückgabewerte der Funktionen“).

Das Postprocessing kann über die „Processing profile data“-Eigenschaft aktiviert werden (siehe hierzu Kapitel 2.8.7 „Processing profile data“).

2.15.2. Postprocessing Results

Einige der Postprocessing-Module können Ergebnisse ihrer Berechnungen in das übertragene Profil integrieren. Sie werden auf die Positions- und Abstands-Koordinaten eines Streifens geschrieben.

Die folgende Funktion extrahiert aus einem gegebenen Profil die Rechenergebnisse:

```
int ConvertProfile2ModuleResult(const unsigned char *pProfileBuffer,
    unsigned int nProfileBufferSize,
    unsigned char *pModuleResultBuffer, unsigned int nResultBufferSize,
    TPartialProfile *pPartialProfile)
```

Der Funktion wird der Profilpuffer, seine Größe, einen Puffer in den das Ergebnis kopiert wird und dessen Größe übergeben. Wird ein Profil aus einer Datei geladen muss noch ein Pointer auf die aktuelle TPartialProfile Struktur übergeben werden.

Der Rückgabewert ist die Anzahl der in den Puffer kopierten Bytes. Ist die Anzahl kleiner oder gleich GENERAL_FUNCTION_NOT_AVAILABLE, ist es einer der allgemeinen oder der folgenden Rückgabewerte (siehe Kapitel 2.2 „Allgemeine Rückgabewerte der Funktionen“):

| Konstante für den Rückgabewert | Wert | Beschreibung |
|--|------|--|
| ERROR_POSTPROCESSING_NO_PROF_BUFFER | -200 | Es wurde kein Profilpuffer übergeben |
| ERROR_POSTPROCESSING_MOD_4 | -201 | Der Parameter nStartPointData oder nPointDataWidth ist nicht durch 4 Teilbar |
| ERROR_POSTPROCESSING_NO_RESULT | -202 | Kein Ergebnisblock im Profil gefunden |
| ERROR_POSTPROCESSING_LOW_BUFFER_SIZE | -203 | Die Puffergröße für das Ergebnis ist zu klein |
| ERROR_POSTPROCESSING_WRONG_RESULT_SIZE | -204 | Die Größe des Ergebnisblocks im Profil ist nicht korrekt |

2.16. File-Funktionen

Funktionen zum Laden und Speichern von Profilen oder Profilströmen. Profile können mit dem AVI-Datenformat (Standardisiertes Video-Format) gespeichert und geladen werden.

Beispiele zum Laden und Speichern von Profilen sind im Kapitel 4 „LLT2800Samples“ zu finden.

2.16.1. Speichern von Profilen

```
int SaveProfiles(const char *pFilename, TFileType FileType)
```

Speichern von Profilen. Die Profile werden dabei mit der aktuellen Profilkonfiguration gespeichert. Der Dateiname muss inklusive Endung angegeben werden. Mit dem `FileType` kann der gewünschte Dateityp angegeben werden.

| FileType | Wert | Beschreibung |
|----------|------|---|
| AVI | 0 | AVI-Datei |
| CSV | 2 | CSV- Datei (nur für Profile) |
| BMP | 3 | BMP- Datei (nur für Video Bilder) |
| CSV_NEG | 4 | CSV- Datei (nur für Profile) mit gespiegelter Z-Achse |

Es wird empfohlen das AVI-Datenformat zu verwenden, da dieses Format von allen Programmen für das scanCONTROL der Micro-Epsilon gelesen werden kann.

Zum Beenden des Speicherns muss `SaveProfiles(NULL, 0)` aufgerufen werden. Wird beim Speichern die maximale Dateigröße erreicht wird eine Fehler-Message mit dem `ERROR_STOPSAVING` Wert gesendet (siehe Kapitel 2.10.2 „Message“).

Der Rückgabewert kann einer der allgemeinen oder der folgenden Rückgabewerte sein (siehe Kapitel 2.2 „Allgemeine Rückgabewerte der Funktionen“):

| Konstante für den Rückgabewert | Wert | Beschreibung |
|--|------|---|
| <code>ERROR_LOADSAVE_WRITING_LAST_BUFFER</code> | -50 | Fehler beim deaktivieren des Speicherns, die letzten Profile der Datei können beschädigt sein oder es wurden nicht alle gespeichert |
| <code>ERROR_LOADSAVE_AVI_NOT_SUPPORTED</code> | -58 | Das Betriebssystem unterstützt das AVI-Format nicht, bitte benutzen Sie Windows 2000 oder höher |
| <code>ERROR_LOADSAVE_WRONG_PROFILE_CONFIG</code> | -60 | Die Profilkonfiguration oder der Filetype passt nicht zu den übertragenen Profilen/Containern/Video-Bildern |
| <code>ERROR_LOADSAVE_NOT_TRANSFERING</code> | -61 | Die Profilübertragung ist nicht aktiv |

2.16.2. Laden von Profilen

```
int LoadProfiles(const char *pFilename, TPartialProfile *pPartialProfile,
                TProfileConfig *pProfileConfig, TScannerType *pScannerType,
                DWORD *pRearrangementProfile)
```

Laden von Profilen aus einer Datei. Dabei müssen fünf Pointer auf Variablen für den Dateinamen, die PartialProfile-Konfiguration, die Profilkonfiguration, den scanCONTROL-Typ (Messbereich) und die Rearrangement-Eigenschaft übergeben werden. Die Pointer für die Profilkonfiguration und den scanCONTROL-Typ können NULL sein.

Es können *.AVI Dateien geladen werden, welche mit der LLT.dll, dem LLT2800Demo Programm oder den scanCONTROL Programmen der Micro-Epsilon gespeichert wurden.

Nach dem Laden können mit der Funktion `GetActualProfile` die einzelnen Profile in der Datei nacheinander ausgelesen werden (siehe Kapitel 2.11.5 „Get actual profile“).

Dabei ist zu beachten, dass aus dem `PartialProfile`-Parameter die Größe für den Puffer für ein Profil/Container berechnet werden kann (`PointCount * PointDataWidth`).

Der Rückgabewert ist die Anzahl von Profilen/Containern in der geladenen Datei. Ist die Anzahl kleiner als 0 ist es einer der allgemeinen oder der folgenden Rückgabewerte (siehe Kapitel 2.2 „Allgemeine Rückgabewerte der Funktionen“):

| Konstante für den Rückgabewert | Wert | Beschreibung |
|---|------|---|
| ERROR_LOADSAVE_WHILE_SAVE_PROFILE | -51 | Kann Datei nicht laden, da das Speichern aktiv ist |
| ERROR_LOADSAVE_NO_PROFILELENGTH_POINTER | -52 | Es wurde kein Pointer für die Profillänge übergeben |
| ERROR_LOADSAVE_NO_LOAD_PROFILE | -53 | Der Filename ist NULL, aber es wird momentan keine Datei geladen |
| ERROR_LOADSAVE_STOP_ALREADY_LOAD | -54 | Es wurde schon eine Datei geladen, das laden wurde gestoppt |
| ERROR_LOADSAVE_CANT_OPEN_FILE | -55 | Kann die Datei nicht öffnen |
| ERROR_LOADSAVE_INVALID_FILE_HEADER | -56 | Der Fileheader der zu ladenden Datei ist falsch |
| ERROR_LOADSAVE_AVI_NOT_SUPPORTED | -58 | Das Betriebssystem unterstützt das AVI-Format nicht. Bitte benutzen Sie Windows 2000 oder höher |
| ERROR_LOADSAVE_NO_REARRANGEMENT_POINTER | -59 | Der Pointer <code>pRearrangementProfile</code> ist NULL |

Die Profilkonfiguration der geladenen Profile sollte immer der Profilkonfiguration der `LoadProfiles`-Funktion entsprechen. Zusätzlich kann bei einer gespeicherten Profilkonfiguration von `PROFILE` auch `QUARTER_PROFILE` und `PURE_PROFILE` oder bei `QUARTER_PROFILE` auch `PURE_PROFILE` ausgelesen werden.

Das Laden einer Datei beeinflusst nicht den Profilkonfigurationswert für das Speichern von Profilen bzw. den Callback.

Zum Beenden des Ladens muss `LoadProfiles(NULL, NULL, NULL, NULL, NULL)` aufgerufen werden.

Mit der Funktion `LoadProfilesGetPos` (siehe nächstes Kapitel) kann die aktuelle Anzahl der Profile in der Datei abgefragt werden.

2.16.3. Navigieren in einer geladenen Datei

```
int LoadProfilesGetPos(unsigned int *pActualPosition,  
                      unsigned int *pMaxPosition)
```

Mit dieser Funktion kann die Anzahl der Profile und die aktuelle Leseposition in der geladenen Datei abgefragt werden. Wird in die Datei noch von einer anderen Instanz gespeichert kann sich die Anzahl der Profile ändern.

```
int LoadProfilesSetPos(unsigned int nNewPosition)
```

Setzen der aktuellen Leseposition in einer geladenen Datei. Um die Position auf das erste Profil zu setzen muss `nNewPosition` 0 sein.

Der Rückgabewert kann einer der allgemeinen oder der folgenden Rückgabewerte sein (siehe Kapitel 2.2 „Allgemeine Rückgabewerte der Funktionen“):

| Konstante für den Rückgabewert | Wert | Beschreibung |
|--|------|---|
| <code>ERROR_LOADSAVE_FILE_POSITION_TOO_HIGH</code> | -57 | Die gewünschte Position ist größer oder gleich der maximalen Position |

2.17. Spezielle CMM-Trigger-Funktionen

Mit Hilfe der speziellen CMM-Trigger-Funktionen wird das Starten und Beenden der Profilübertragung mit aktiviertem CMM-Trigger vereinfacht. Zusätzlich können die Profile mit aktivem CMM-Trigger in eine Datei gespeichert werden. Der CMM-Trigger steht nur in bestimmten Optionen des scanCONTROL's zur Verfügung.

Zum CMM-Trigger siehe auch die Beschreibung in Kapitel 2.8.12 „CMMTrigger“.

Beispiele für den CMM-Trigger sind im Kapitel 4 „LLT2800Samples“ zu finden.

Starten der Profilübertragung mit CMM-Trigger:

```
int StartTransmissionAndCmmTrigger(DWORD cmmTrigger,
                                   TTransferProfileType TransferProfileType,
                                   unsigned int nProfilesForerun, const char *pFilename,
                                   TFileType FileType, unsigned int nTimeout);
```

Beschreibung der Parameter:

| Parameter | Beschreibung |
|------------------|--|
| nCmmTrigger | Erstes Befehlswort des CMM-Triggers, welches den Divisor und die Polarität enthält |
| nProfilesForerun | Anzahl der kontinuierlich eingegangenen Profile ab der eine stabile Datenübertragung angenommen wird |
| pFilename | Dateiname für die zu speichernde Datei (muss NULL sein, wenn kein speichern gewünscht) |
| FileType | Datenformat der zu speichernden Datei (siehe Kapitel 2.16.1 „Speichern von Profilen“) |
| nTimeout | Timeout in ms für die gesamte Funktion |

Der Rückgabewert kann einer der allgemeinen oder der folgenden Rückgabewerte sein (siehe Kapitel 2.2 „Allgemeine Rückgabewerte der Funktionen“):

| Konstante für den Rückgabewert | Wert | Beschreibung |
|---|------|--|
| ERROR_CMMTRIGGER_NO_DIVISOR | -400 | Divisor muss > 0 sein |
| ERROR_CMMTRIGGER_TIMEOUT_AFTER_TRANSFERPROFILES | -401 | Es wurden nach TransferProfiles keine Profile empfangen |
| ERROR_CMMTRIGGER_TIMEOUT_AFTER_SETCMMTRIGGER | -402 | Nach dem setzen des CMM-Triggers sind nicht genügend Profile mit aktivem CMMTrigger angekommen |

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie das zweite bis vierte Befehlswort des CMM-Triggers vor dem Aufruf dieser Funktion setzen. Das erste Befehlswort mit dem Divisor wird erst von dieser Funktion gesetzt.

Die StartTransmissionAndCmmTrigger Funktion startet zuerst die Profilübertragung, ohne die Profile dabei per Callback weiterzuleiten. Ist die Verbindung eingelaufen, d.h. die gewünschte Anzahl der Profile ohne einen Ausfall übertragen worden, wird der erste CMM-Trigger-Befehl mit dem Divisor an das scanCONTROL gesendet. Danach wird auf das erste Profil mit aktivem CMM-Trigger-Flag gewartet. Ab diesem Profil werden alle weiteren

Profile per Callback weitergeleitet. Zusätzlich wird, falls ein Dateiname übergeben wurde, das Speichern der Profile mit den übergebenen Dateinamen gestartet.

Tritt beim Warten auf Profile ein Timeout auf, wird die Funktion abgebrochen.

Es ist sinnvoll für `nProfilesForerun` die halbe Profilrate anzugeben (zum Beispiel 500 Profile bei 1000 Hz) und für den `nTimeout` 3000 ms.

Stoppen der Profilübertragung mit `CmmTrigger`:

```
int StopTransmissionAndCmmTrigger(int nCmmTriggerPolarity,  
                                  unsigned int nTimeout)
```

Beschreibung der Parameter:

| Parameter | Beschreibung |
|----------------------------------|--|
| <code>nCmmTriggerPolarity</code> | Polarität des CMM-Triggers (0 = Low aktiv, 1 = High aktiv) |
| <code>nTimeout</code> | Timeout in ms für die gesamte Funktion |

Der Rückgabewert kann einer der allgemeinen oder der folgenden Rückgabewerte sein (siehe Kapitel 2.2 „Allgemeine Rückgabewerte der Funktionen“):

| Konstante für den Rückgabewert | Wert | Beschreibung |
|---|------|---|
| <code>ERROR_CMMTRIGGER_TIMEOUT_AFTER_SETCMMTRIGGER</code> | -402 | Nach dem setzen des CMM-Triggers ist kein Profil mit deaktiviertem CMM-Trigger angekommen |

Die `StopTransmissionAndCmmTrigger` Funktion stoppt zuerst den CMM-Trigger, indem sie den Divisor auf 0 setzt (dabei aber die übergebene Polarität beachtet). Danach wartet sie auf das erste Profil ohne aktivem CMM-Trigger-Flag. Dieses Profil und alle folgenden werden nicht per Callback weitergeleitet, die Profilübertragung wird gestoppt und falls gespeichert wird, wird das Speichern beendet.

Tritt beim Warten auf das erste Profil ohne aktiven CMM-Trigger-Flag ein Timeout auf wird die Funktion abgebrochen.

Sinnvoll ist es für `nTimeout` eine Zeit zwischen 100 und 500 ms anzugeben.

Nach dem stoppen der Übertragung bleiben das zweite bis vierte CMM-Trigger-Befehlswort erhalten und müssen nicht neu gesetzt werden.

2.18. Fehlerwert Konvertierungs-Funktion

Übersetzen eines Fehlerwertes in einen Fehler-Text.

```
int TranslateErrorValue(int ErrorValue, char *pString,
                      unsigned int nStringSize);
```

Dieser Funktion werden der zu übersetzende Fehlerwert und ein Puffer für den String übergeben.

Der Rückgabewert ist die Anzahl der in den Puffer kopierten Zeichen. Ist die Anzahl kleiner oder gleich `GENERAL_FUNCTION_NOT_AVAILABLE` ist es einer der allgemeinen oder der folgenden Rückgabewerte (siehe Kapitel 2.2 „Allgemeine Rückgabewerte der Funktionen“):

| Konstante für den Rückgabewert | Wert | Beschreibung |
|--|------|---|
| <code>ERROR_TRANSERRORVALUE_WRONG ERROR_VALUE</code> | -450 | Es wurde ein falscher Fehlerwert übergeben |
| <code>ERROR_TRANSERRORVALUE_BUFFER _SIZE_TO_LOW</code> | -451 | Die Größe des übergebenen Puffers ist für den String zu klein |

```
char ErrorString[200];

//Umwandlung eines Fehlerwertes in einen Fehlertext
if(pInterfaceLLT->TranslateErrorValue(GENERAL_FUNCTION_NOT_AVAILABLE,
    ErrorString, sizeof(ErrorString)) > GENERAL_FUNCTION_NOT_AVAILABLE)
{
    //wenn erfolgreich -> Fehlertext ausgeben
    cout << ErrorString;
}
```

2.19. ExportLLTConfig

```
int ExportLLTConfig(const char *pFileName)
```

Exportieren der aktuellen Konfiguration des scanCONTROL. Diese Konfigurations-Datei enthält alle relevanten Parameter und ist vor allem für Postprocessing-Anwendungen gedacht. Das Dateiformat entspricht dem Kommunikations-Protokoll für die serielle Verbindung mit dem scanCONTROL. Die damit erzeugten Konfigurations-Dateien können ohne Änderungen mit einem Terminal Programm über die serielle Schnittstelle an das scanCONTROL gesendet werden.

| Konstante für den Rückgabewert | Wert | Beschreibung |
|--|------|--|
| <code>ERROR_READWRITECONFIG_CANT _CREATE_FILE</code> | -500 | Die angegebene Datei kann nicht erstellt werden. |


```
int ExportLLTConfigString(char* configData, int configDataSize)
```

Exportiert die aktuelle Konfiguration in das vom Aufrufer übergebenen Feld. Die Größe des Feldes wird im zweiten Parameter angegeben.

Wenn der Datenzeiger 0 ist, ist Rückgabewert die Anzahl der Zeichen die kopiert werden können. Ist die Anzahl kleiner oder gleich `GENERAL_FUNCTION_NOT_AVAILABLE` ist es einer der allgemeinen Rückgabewerte.

2.20. ImportLLTConfig

```
int ImportLLTConfig(const char* pFileName)
int ImportLLTConfigString(const char* configData, int configDataSize)
```

Importieren einer Konfiguration, welche mit einer der in Kapitel 2.19 beschriebenen Funktionen erzeugt wurde.

3. Profil-/Container/Video-Übertragung

Die Profile/Container/Video-Bilder werden von der LLT.dll regelmäßig vom Treiber abgeholt.

Ist der scanCONTROL über die serielle Schnittstelle verbunden, können nur `PURE_PROFILE` Profile verarbeitet werden. Diese Einschränkung resultiert aus der beschränkten Geschwindigkeit der seriellen Schnittstelle.

Ist der scanCONTROL hingegen über Ethernet verbunden kann über die Funktion `SetProfileConfig` die aktuelle Profilkonfiguration für das Speichern oder den Callback eingestellt werden (siehe Kapitel 2.9.6 „Profile config“).

Der Callback wird immer dann aufgerufen, wenn ein neues Profil, ein neuer Container oder ein neues Video-Bild empfangen wurde (siehe Kapitel 2.10.1 „Callback“). Er dient also zur Benachrichtigung. Als Parameter beinhaltet dieser Callback einen Pointer auf das soeben empfangene Profil/Container/Video-Bild. Das Profil wurde vorher schon in die aktuelle Profilkonfiguration gewandelt. Mit Hilfe dieses Pointers kann die Callback-Funktion die empfangenen Daten in einen eigenen Puffer zur Weiterverarbeitung kopieren. Wichtig ist dabei, dass die Callback-Funktion sehr kurz ist und möglichst schnell wieder beendet wird, damit der nächste Puffer vom Treiber geholt werden kann.

Für weniger zeitkritische Anwendungen bzw. Anwendungen die nicht alle Profile verarbeiten müssen ist die Funktion `GetActualProfile` gedacht (siehe Kapitel 2.11.5 „Get actual profile“). Dieser Funktion muss ein Pointer auf einen Puffer mitgegeben werden, in den von der LLT.dll das aktuelle Profil, der aktuellen Container oder das aktuelle Video-Bild kopiert wird. Dabei muss auch die gewünschte Profilkonfiguration angegeben werden, welche unabhängig von der Profilkonfiguration für das Speichern und den Callback ist.

Mit dieser Funktion können auch Profile aus einer Datei eingelesen werden.

Mit Hilfe der nachstehenden Tabelle kann die Profilgröße berechnet werden, die der Callback übergibt, oder die das Feld für die `GetActualProfile`-Funktion groß sein muss.

| ProfileConfig | Beschreibung | Profilgröße in Byte |
|-----------------|---------------------------------|----------------------|
| PROFILE | Profildaten aller vier Streifen | 64 * Resolution |
| QUARTER_PROFILE | Profildaten eines Streifens | 16 * Resolution + 16 |
| PURE_PROFILE | Reduzierte Profildaten eines | 4 * Resolution + 16 |

| | | |
|-----------------|---|--|
| | Streifens (nur Positions- und Abstands-Werte) | |
| PARTIAL_PROFILE | Partielles Profil | PointCount * PointDataWidth der TPartialProfile Struktur |
| CONTAINER | Container-Daten | Höhe * Breite des Containers |
| VIDEO_IMAGE | Video-Bild des scanCONTROL's | Höhe * Breite des Video-Bildes |

```
#include <vector>
//Setzen der Auflöesung
pInterfaceLLT->SetResolution(256);

//Aktivieren der Profiluebertragung und einen Moment warten (auf Profile)
pInterfaceLLT->TransferProfiles(NORMAL_TRANSFER, true);
Sleep(500);

//Erstellen eines Puffers fuer ein Profil in QUARTER_PROFILE Mode und
//abholen eines Profils
std::vector<unsigned char> vProfile(256*16+16);
if(pInterfaceLLT->GetActualProfile(&vProfile[0], ProfSize, QUARTER_PROFILE,
                                NULL) != 256*16+16)
{
    //Das scanCONTROL sendet keine Profile
    return;
}

double XValue[256], ZValue[256];

//Konvertieren der X- und Z-Koordinaten des Profiles in Millimeter
int RetValue = pInterfaceLLT->ConvertProfile2Values(&vProfile[0], 256,
    QUARTER_PROFILE, 0, 1, NULL, NULL, NULL, &X[0], &Z[0], NULL, NULL);

if((RetValue & CONVERT_X > 0) && (RetValue & CONVERT_Z > 0))
{
    //Die X- und Z-Koordinaten wurden in Millimeter umgerechnet
}
```

3.1. Beschreibung der Profil-Daten

Die Profil-Daten haben eine Breite von 64 Byte. Die Höhe der Profildaten entspricht der Anzahl der Punkte pro Profil.

Die Profil-Daten bestehen aus 4 Streifen zu je 16 Byte:

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| Streifen 1 | Streifen 2 | Streifen 3 | Streifen 4 |
|------------|------------|------------|------------|

Jeder Streifen beinhaltet die Daten für ein Profil. Standardmäßig enthält der 1. Streifen das gemessene Profil und die weiteren Streifen ungültige Daten (außer dem Timestamp am Ende des 4. Streifens). Alle Streifen können in speziellen Fällen gültige Profile enthalten (z.B. wenn alle Streifen Linearisiert werden).

Weiterhin können die Ergebnisse des Post-Processings in den Streifen 1 bis 4 liegen.
Jede Zeile in einem Streifen enthält die Daten für einen Punkt und hat die folgende Struktur:

| | | | |
|-------------------|----------------|------------------|--------------------|
| Res. (2 Bit) | Width (10 Bit) | Height (10 Bit) | Threshold (10 Bit) |
| Position (16 Bit) | | Abstand (16 Bit) | |
| Moment 0 (32 Bit) | | | |
| Moment 1 (32 Bit) | | | |

Die einzelnen Daten eines Punktes werden in folgender Tabelle erklärt:

| Anzahl der Bits | Name | Beschreibung |
|-----------------|-----------|---|
| 2 | Res. | Reserviert |
| 10 | Width | Breite der Reflektion in Pixel |
| 10 | Height | Maximale Intensität der Reflektion über dem Schwellwert |
| 10 | Threshold | Aktueller Schwellwert |
| 16 | Position | Positions-Koordinate (X) |
| 16 | Abstand | Abstands-Koordinate (Z) |
| 32 | Moment 0 | Integrale Intensität der Reflektion |
| 32 | Moment 1 | 1. Moment |

Die Daten liegen im **Big-Endian**-Format vor.

Die Position (X) und der Abstand (Z) werden als Integerwerte übertragen und müssen noch in Millimeter umgerechnet werden (siehe 2.11.8 Konvertieren von Profil-Daten).

Ist die Position oder der Abstand vor der Umrechnung 0 so ist dieser Punkt ungültig, das heißt das scanCONTROL konnte für diesen Punkt keinen Abstand bestimmen.

Im Normalfall wird immer nur der 1. Streifen verwendet. Nur in sehr speziellen Fällen ist es sinnvoll alle Streifen zu verarbeiten.

Im letzten Punkte des 4. Streifens befindet sich der Timestamp.

Beispiele zum Übertragen von Profilen mit unterschiedlichen Profilkonfigurationen und das Umrechnen der Profildaten in Millimeter sind im Kapitel 4 „LLT2800Samples“ zu finden.

3.1.1. Beschreibung des Datenformates PROFILE

Dieses vordefinierte Format wird Standardmäßig immer vom scanCONTROL übertragen.
Es besteht aus allen 4 Streifen. Die Größe dieses Formates beträgt: 64 * Resolution Bytes.
Dieses Datenformat verwendet das **Big-Endian**-Format.

3.1.2. Beschreibung des Datenformates QUARTER_PROFILE

Dieses vordefinierte Format kann die LLT.dll zur Datenreduktion aus dem PROFILE Format erzeugen. Es besteht nur aus einem Streifen. Der Timestamp befindet sich in den 16 Bytes nach dem letzten Punkt. Die Größe dieses Formates beträgt: 16 * Resolution + 16 Bytes.
Dieses Datenformat verwendet das **Big-Endian**-Format.

3.1.3. Beschreibung des Datenformates PURE_PROFILE

Dieses vordefinierte Format kann die LLT.dll zur Datenreduktion aus dem PROFILE Format erzeugen. Es besteht nur aus den Positions - und Abstands-Werte des jeweils ausgewählten Streifens. Sie werden hintereinander als WORDs (2 Bytes) weitergegeben. Der Timestamp befindet sich in den 16 Bytes nach dem letzten Punkt.

Die Größe dieses Formates beträgt: $4 * \text{Resolution} + 16 \text{ Bytes}$

Dieses Datenformat verwendet das **Little-Endian**-Format.

3.1.4. Beschreibung des Datenformates PARTIAL_PROFILE

Das PARTIAL_PROFILE wird direkt im scanCONTROL erzeugt. Die Größe und die Bedeutung der Daten des dabei übertragenen Profils hängt von den Einstellungen der Funktion SetPartialProfile ab (siehe Kapitel 2.13 „PartialProfile-Funktionen“ und 3.1 „Beschreibung der Profil-Daten“).

Der Timestamp befindet sich bei diesem Format immer in den letzten 16 Bytes.

In der folgenden Tabelle sind die Einstellungen des „Partial Profile“ für die Profilkonfigurationen QUARTER_PROFILE und PURE_PROFILE aufgeführt.

| ProfileConfig | StartPoint | StartPointData | PointCount | PointDataWidth |
|-----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| QUARTER_PROFILE | 0 | 0 | Resolution | 16 |
| PURE_PROFILE | 0 | 4 | Resolution | 4 |

Dieses Datenformat verwendet das **Big-Endian**-Format.

3.2. Beschreibung des Datenformates CONTAINER

Im Container-Mode werden mehrere Profile zu einem Container/Bild zusammengefasst. In den Spalten stehen die einzelnen Punkte mit den ausgewählten Eigenschaften und in den Zeilen die einzelnen Profile.

Zum Beispiel:

| | Z Punkt 1 | ... | Z Punkt n | X Punkt 1 | ... | X Punkt n |
|----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|-----------|
| Profil 1 | | | | | | |
| Profil 2 | | | | | | |
| Profil 3 | | | | | | |
| Profil 4 | | | | | | |

Die Auflösung eines Punktes beträgt 16 Bit. Dieser Container kann als 16 Bit Graustufen-Bitmap direkt angezeigt werden, oder es können mit Bildverarbeitungsalgorithmen Merkmale extrahiert werden. In den letzten 16 Byte jeder Zeile kann der Timestamp des jeweiligen Profils eingeblendet werden.

Die Breite des Bildes bestimmt sich aus den Einstellungen der Rearrangement-Eigenschaft (siehe Kapitel 2.8.13 „Rearrangement profile“). Die Höhe (= die Anzahl der Profile pro Container) kann frei gewählt werden (siehe Kapitel 2.9.8 „Profile container size“). Dieses Datenformat verwendet das **Big-Endian**-Format.

3.3. Beschreibung des Datenformates VIDEO_IMAGE

Die Video-Bilder werden als 8 Bit Graustufen Bitmap übertragen. Dabei werden nur die reinen Bilddaten übertragen. Eventuelle Header oder das Spiegeln der Zeilen müssen extern realisiert werden. Dieses Datenformat besitzt keinen Zeitstempel.

3.4. Beschreibung des Timestamps

In den letzten 16 Bytes eines Profils befindet sich der Timestamp. Die Zeit des Timestamps beginnt alle 128 Sekunden wieder bei 0.

Der Timestamp besteht aus den Zeiten des Beginns und des Endes der Belichtung eines Profils und einer fortlaufenden Profilnummer.

Der Timestamp verwendet das **Big-Endian**-Format.

| | | | |
|---|--------------------|-----------------------|---|
| Flags (2 Bit) | Reserviert (6 Bit) | Profilzähler (24 Bit) | ⋮ |
| ⋮ Timestamp des Belichtungszeit Begins (32 Bit) ⋮ | | | |
| 0x00000000 (32 Bit) | | | |
| Timestamp des Belichtungszeit Endes (32 Bit) | | | |

Wenn der CMM-Trigger (ein optionaler Trigger) oder der interne Zähler (ein optionaler Zähler) verwendet wird hat der 3. Abschnitt des Timestamps folgende Bedeutung:

| | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Flags (2 Bit) | Reserviert (6 Bit) | Profilzähler (24 Bit) | |
| Timestamp des Belichtungszeit Begins (32 Bit) | | | |
| Flankenzähler_2 (16 Bit) | CMM Trigger Flag (1 Bit) | CMM aktiv Flag (1 Bit) | CMM Triggerimpuls Zähler (Bit 14) |
| Timestamp des Belichtungszeit Endes (32 Bit) | | | |

Die 32 Bit des Timestamps sind folgendermaßen zusammengesetzt:

| Bit Position | Beschreibung |
|--------------|-----------------------------------|
| 31..25 | Sekunden |
| 24..12 | Zyklus (Überlauf bei 8000) |
| 11..00 | Zyklus Offset (Überlauf bei 3072) |

Zur Vereinfachung wurde in die DLL eine Konvertierungsfunktion integriert welche die einzelnen Timestamps und Zähler aus decodiert (siehe Kapitel 2.15 „Time-Funktionen“).

4. LLT2800Samples

Als Beispiel für die Integration des scanCONTROL's in eigene Projekte sind die Beispielprogramme im LLT2800Samples-Ordner gedacht. Sie stehen zur Anschauung komplett mit Quelltext zur Verfügung.

| Verzeichnis | Beschreibung |
|-------------------------|---|
| LLTInfo | Einfaches Ansprechen des scanCONTROL's mit Abfragen des Namens und der Seriennummer |
| GetProfiles_Poll | Übertragen von Profilen zur LLT.dll und Einlesen der Profile im Polling Mode durch das Beispielprogramm |
| GetProfiles_Ethernet | Übertragen von Profilen zur LLT.dll und Einlesen der Profile im Polling Mode durch das Beispielprogramm über eine Ethernet-Verbindung |
| GetProfiles_Callback | Übertragen von Profilen zur LLT.dll und Einlesen der Profile per Callback durch das Beispielprogramm |
| GetProfiles_Serial | Übertragen von Profilen zur LLT.dll und Einlesen der Profile über die serielle Schnittstelle |
| MultiShot | Übertragen einer bestimmten Anzahl von Profilen vom scanCONTROL |
| PartialProfile | Übertragen von partiellen Profilen |
| LoadSave | Laden und Speichern von Profilen |
| ContainerMode | Übertragen von Profil-Containern bzw. Gray-Scale maps |
| VideoMode | Übertragen von Video-Bildern der Sensor-Matrix |
| MultiLLTs | Verwenden von mehreren scanCONTROL's in einer Anwendung |
| CmmTrigger | Verwenden des optionalen programmierbaren Triggers. |
| CSharp_GetProfiles_Poll | Übertragen von Profilen zur LLT.dll und Einlesen der Profile im Polling Mode durch das Beispielprogramm in C# |
| bin | Übersetzte Beispielprogramme zum Ausprobieren |